

TB Resonator

Versão: 1.0.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Faz com que o som recebido soe como um corpo afinado, criando timbre e sustentação semelhantes aos de um instrumento.

O que este plug-in resolve

EQ pode enfatizar frequências existentes, mas não pode criar o comportamento sustentado de um objeto ressonante. Reverb cria espaço, mas não um corpo musical definido. TB Resonator ativa oito modos estáveis para que bateria, ruído, guitarras, vocais e efeitos possam soar como cordas, madeira, metal, câmaras ou percussão afinada.

O que você pode esperar

- Ressonância sintonizada de C1 a C7
- Movimento contínuo do corpo, do macio ao cordão e ao metal
- Comportamento de excitação de ataque para dirigir
- Memory do corpo curto até a cauda de 30 segundos

Como funciona

TB Resonator trata a entrada como uma excitação para um corpo virtual sintonizado. Batidas curtas fazem o corpo vibrar, enquanto sons sustentados continuam a alimentá-lo, transformando ruído, percussão ou fala em material afinado que pode se comportar como um novo instrumento.


Tune define o centro musical, Body altera o caráter ressonante, Touch controla como a entrada o excita e Memory determina por quanto tempo a resposta permanece ativa. Mix coloca o instrumento ressonante atrás ou na frente do original. Defina a afinação primeiro e depois equilibre o toque e a memória para a jogabilidade desejada.

Início rápido

- 1 Defina Tune para a música ou a afinação do objeto desejado.
- 2 Escolha Body ouvindo a estrutura do intervalo.
- 3 Defina Touch para comportamento de origem atingido ou sustentado.

- 4 Defina Memory para o decaimento necessário.
- 5 Aumente Mix até que o corpo ressonante assente corretamente.
- 6 Deixe espaço para modos sobrepostos.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Tune

Define o centro ressonante de C1/32,7 Hz a C7/2093 Hz.

Body

Move-se continuamente através de relações modais suaves, semelhantes a cordas e metálicas. Muda a harmonia e a impressão material.

Touch

Passa da excitação orientada para o ataque em direção ao impulso sustentado. As configurações de Low favorecem transientes; configurações altas permitem energia contínua para manter o corpo ativo.

Memory

Controla por quanto tempo o corpo ressonante continua. Configurações longas podem sustentar frases e consumir espaço.

Mix

Combina o corpo ressonante com a fonte. Em Mix alto, o plug-in se comporta mais como um instrumento excitado pela entrada.

Programas

Os programas cobrem câmaras, cordas, bateria afinada, guitarra simpática, vidro vocal, madeira de baixo, sinos, flores e drones acionados.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Body	Mova o material ressonante de macio e de madeira para brilhante e metálico. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Memory	Define por quanto tempo o corpo ressonante continua tocando depois que a entrada desaparece. Defina-o em relação ao ritmo e ao espaço entre os eventos. Ouça bombeamento, lacunas ou cauda que cobre o próximo som.
Mix	Combina o som original com o som processado. Aumente temporariamente o som processado para aprender seu caráter, depois retorne à mixagem e mantenha apenas a quantidade que suporta a fonte.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Touch	Muda a forma como o corpo é excitado, de um golpe curto para um tom continuamente acionado. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Tune	Escolhe a nota ou afinação ressonante usada pelo efeito. Escolha primeiro a direção musical e, em seguida, verifique os ataques e as notas sustentadas em busca de oscilações indesejadas ou mudanças de caráter.

Usos práticos

Tambor afinado

- Use um Tune baixo ou médio.
- Defina Touch para Strike.
- Use Memory curto a médio.
- Escolha um Body menos metálico e um Mix moderado.

Resultado esperado: A bateria ganha um corpo musical claro e controlado.

Drone ambiente

- Use um Tune estável.
- Defina Touch para Drive.
- Use Memory longo e um Body metálico ou de corda.
- Automatize Mix lentamente.

Resultado esperado: A energia de fonte sustentada excita um instrumento ressonante de longa evolução.

Armadilhas comuns

Long Memory permite caudas após a parada do transporte. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

Notas ressonantes podem entrar em conflito com o tom da música. Alimente o plug-in uma nota clara de cada vez, confirme a tonalidade ou alvo musical e reduza a correção ou variação se o resultado ficar instável.

High Mix e a excitação sobreposta podem criar picos rapidamente. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.