

TB Step Shifter

Versão: Current | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Move os harmônicos selecionados para criar novos tons e tons sem alterar todo o som da maneira usual.

O que este plug-in resolve

A mudança de tom convencional move todos os componentes espectrais juntos. TB Step Shifter rastreia uma fonte de frequência, identifica sua série harmônica e realoca os harmônicos selecionados. Isso permite o movimento da afinação ou a recoloração dos harmônicos superiores, preservando mais o tempo original e, no modo Colorize, a fundamental.

O que você pode esperar

- Transposição de série harmônica
- Recoloração harmônica superior com fundamental aterrada
- Fast ou resolução de análise fina
- Controle contínuo de seleção seca/úmida e harmônica

Como funciona

TB Step Shifter move os detalhes harmônicos selecionados em etapas discretas, em vez de deslocar o sinal completo como um bloco. Isso altera a impressão e o tom do tom, criando harmonias animadas, bordas sintéticas e movimentos semelhantes a jogos ou mecânicos, enquanto parte da identidade original permanece.

Pitch define a direção ampla, Step determina o tamanho de cada movimento e Resolution decide quão finamente o espectro é dividido. Colorize altera o tom resultante e Mix restaura a fonte seca. Comece com um som simples e sustentado para que o padrão de passos seja fácil de ouvir antes de usá-lo em materiais complexos.

Início rápido

- 1 Use uma fonte monofônica limpa e claramente afinada.
- 2 Escolha Fast para linhas móveis ou Fine para tons sustentados.
- 3 Defina Pitch.

- 4** Aumente Step até que harmônicos suficientes se movam.
- 5** Habilite Colorize para mudança de timbre em vez de nota completa.
- 6** Defina Mix no contexto.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Pitch

Define até que ponto e em que direção a estrutura harmônica selecionada é deslocada.

Step

Controla quanto da estrutura harmônica participa da realocação. Valores mais baixos afetam menos componentes; valores mais altos transformam mais a série.

Colorize

Quando desativado, a série harmônica detectada é alterada como um efeito de afinação. Quando ativado, a fundamental pode permanecer aterrada enquanto os harmônicos superiores se movem, criando uma nova identidade timbral.

Resolution

Fast responde mais rapidamente e se adequa à alteração de notas; Fine usa análises mais detalhadas e se adapta a materiais estáveis e sustentados.

Mix e Programas

Mix combina a reconstrução com o original. Os programas cobrem oitava limpa, quinta, oitava profunda, subpeso, vidro harmônico e pátina quente.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Colorize	Adiciona um caráter mais quente e colorido aos harmônicos alterados. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Mix	Combina o som original com o som processado. Aumente temporariamente o som processado para aprender seu caráter, depois retorne à mixagem e mantenha apenas a quantidade que suporta a fonte.
Pitch	Mova a afinação do som processado para cima ou para baixo. Escolha primeiro a direção musical e, em seguida, verifique os ataques e as notas sustentadas em busca de oscilações indesejadas ou mudanças de caráter.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Resolution	Escolhe uma resposta mais rápida ou detalhes harmônicos mais precisos. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.
Step	Escolhe qual parte da série harmônica é movida pelo controle Pitch. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.

Usos práticos

Cor harmônica

- Ative Colorize.
- Defina Pitch para +7 ou +12 semitons.
- Use resolução média Step e Fine.
- Misture abaixo totalmente molhado.

Resultado esperado: O centro da nota permanece reconhecível enquanto os tons adquirem uma cor vítrea ou alterada.

Oitava espectral

- Desative Colorize.
- Defina Pitch como +12 ou -12.
- Aumente Step e escolha a resolução que acompanha o desempenho.

Resultado esperado: A série harmônica rastreada move-se em direção a uma transformação de oitava distinta.

Armadilhas comuns

Fontes polifônicas ou ruidosas podem confundir o rastreamento fundamental. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

Fundamentos muito baixos podem não fornecer harmônicos estáveis suficientes. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

O efeito é intencionalmente diferente da mudança de tom transparente da banda larga. Alimente o plug-in uma nota clara de cada vez, confirme a tonalidade ou alvo musical e reduza a correção ou variação se o resultado ficar instável.