

TB Disperser

Версия: 1.3.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Растягивает переднюю часть ударных и синтезаторных ударов, чтобы они казались тяжелее, резче и эластичнее.

Что решает этот плагин

Резкие переходные процессы могут потребовать большего веса или длины без клиппирования, сжатия или явного усиления тона. TB Disperser вращает фазу вокруг выбранного частотного диапазона, поэтому компоненты приходят в разное время, превращая короткий всплеск в более глубокую развертку, в значительной степени сохраняя при этом статический отклик амплитуды.

Чего вы можете ожидать

- Более длинные и тяжелые атаки
- Frequency фазовая развертка, ориентированная на
- Анимированное рассеивание без автоматизации DAW
- Переходный дизайн, отличающийся от насыщения или EQ

Как это работает

TB Disperser изменяет временные соотношения между различными частотными областями в начале звука. Общая длина может оставаться небольшой, но атака растягивается до изогнутого взмаха, что может сделать удар тяжелее, малый барабан острее или синтетический удар более эластичным.

Frequency выбирает, где сфокусировано движение, Amount устанавливает, насколько слышно оно становится, а Pinch изменяет форму движения. Speed и частота LFO со временем добавляют движение. Начните с четкого переходного процесса, сначала установите тональный фокус, затем увеличивайте величину только до тех пор, пока не появится желаемая плотность или резкость.

Быстрый старт

- 1 Начните с LFO Off.

- 2 Установите Frequency рядом с телом переходного процесса.
- 3 Поднимайте Amount до тех пор, пока атака явно не изменится.
- 4 Используйте Pinch, чтобы сфокусировать контур.
- 5 Используйте Speed, чтобы соответствовать исходному конверту.
- 6 Включайте LFO только тогда, когда требуется непрерывное движение.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Amount

Управляет общей силой вращения фаз и, следовательно, слышимой длиной и кривизной переходного процесса.

Frequency

Устанавливает центр или ось дисперсии. Настройки Low подчеркивают вес; более высокие настройки создают более резкие переходы и металлические контуры.

Pinch

Концентрирует фазовое действие вокруг выбранной частоты. Более высокие значения звучат более целенаправленно и резонансно.

Speed

Масштабирует поведение дисперсии во времени независимо от LFO Rate. Более медленные значения растягивают движение; более быстрые значения затягивают его.

Frequency LFO

LFO Type выбирает Off, Sine, Triangle, Saw, Square или Random. LFO Range устанавливает перемещение частоты в октавах, а LFO Rate управляет скоростью движения.

Программы

Программы демонстрируют жесткое формирование фазы, цветение барабанов, цветение басов, металлические свипы, импульсное движение и рандомизированное рассеяние.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Amount	Устанавливает, насколько сильно названный эффект меняет звук. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Frequency	Выбирает основную тональную область или высоту несущей, используемую этим элементом управления. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
LFO Range	Устанавливает расстояние перемещения центральной частоты. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
LFO Rate	Устанавливает скорость изменения центральной частоты. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
LFO Type	Выбирает форму движения или отключает автоматическое движение. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Pinch	Фокусирует развертку фазы вокруг более узкой частотной области. Более высокие значения звучат резче и резонанснее. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Speed	Укорачивает или растягивает фазовое движение вокруг каждого удара. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.

Практическое использование

Ударный вес

- Установите низкий уровень Frequency.
- Используйте умеренный Amount и низкий или средний Pinch.
- Регулируйте Speed до тех пор, пока передний край не станет тяжелее, не превращаясь в стрекотание.

Ожидаемый результат: Удар кажется более глубоким и продолжительным без обычного усиления басов.

Анимированный синтезаторный зап

- Установите средний или высокий уровень Frequency.
- Поднимите Pinch.
- Выберите «Пила», Square или Random LFO.
- Установите LFO Range и Rate для ритмичного движения.

Ожидаемый результат: Переходный контур перемещается по спектру с повторяемым движением.

Распространенные ловушки

Фазовая дисперсия меняет форму сигнала и время пика, даже если спектр выглядит похожим. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

Экстремальные настройки могут звучать как высота тона или резонансное чириканье. Подавайте в плагин одну четкую ноту за раз, подтверждайте музыкальную тональность или цель и уменьшайте коррекцию или вариацию, если результат становится нестабильным.

Еще раз проверьте многослойные барабаны на предмет отмены. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.