

TB Jewel Digger & Finder

Версия: 1.3.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Превращает входящие ноты в настроенный резонанс и сверкающее кристалльное движение.

Что решает этот плагин

Широкая мерцающая реверберация часто делает все ярче и может затемнить гармонический центр. TB Jewel Digger & Finder выбирает музыкально связанные полосы над базовой нотой, подчеркивает или удаляет их и отправляет выбранный материал в управляемый кристаллический слой.

Чего вы можете ожидать

- Гармонический акцент или субтрактивное гребенчатое движение.
- Scale-выровненные резонансные шаблоны
- Синхронизированная по темпу или бесплатная анимация с фильтром
- Pitch — смещенные, задержанные, перевернутые кристаллические зерна.

Как это работает

TB Jewel Digger And Finder прослушивает музыкальную информацию в источнике и возбуждает вокруг нее настроенные резонансы. Результат может варьироваться от тонкого ореола до сверкающих кристаллоподобных событий, которые кажутся связанными со входом, а не вставленными поверх него.

Base Note и Scale устанавливают музыкальную рамку. Find и Dig определяют, как источник будет обнаружен и выявлен, а элементы управления плотностью, резонансом и движением формируют поток событий. Кристаллическая секция добавляет свой собственный яркий слой, который можно смешать с резонансным телом или услышать отдельно для более абстрактного звукового оформления.

Быстрый старт

- 1 Установите Base Note и Scale.
- 2 Выберите Find или Dig.

- 3** Установите Shovel, Density, Q и Amount.
- 4** Выберите Motion и настройте Depth/Rate или включите Sync.
- 5** Поднимите Crystal Send и Crystal Mix.
- 6** Установите Pitch и элементы управления конвертом зерна.
- 7** Используйте Crystal Only, если требуется только детальный возврат, а затем завершите с Mix и Output.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Base Note и Scale

Base Note выбирает C0-C8, а Scale ограничивает целевые классы шага. Установите их в центр песни или сознательно выберите контрастную карту.

Find и Dig

Find выделяет выбранные полосы; Dig вычитает их, создавая движущиеся вырезы и текстуры гребенки. Base Low Cut определяет, защищена или фильтруется область ниже базовой ноты.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel выбирает символ взвешивания/расстройки. Density управляет количеством целей, Q управляет шириной, а Amount устанавливает интенсивность фильтра.

Система Motion

Still, арпеджио, рампы, синус, квадрат, треугольник, музыкальный случайный порядок и хаос перемещают цели. Depth управляет перемещением; Rate может работать свободно, а Sync — для размещения подразделений.

Crystal двигатель

Crystal Send подает выбранный материал к зернам. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random и Reverse Chance определяют слой.

Crystal Mix и Crystal Only

Crystal Mix контролирует уровень возврата кристалла. Crystal Only удаляет обычный отфильтрованный «мокрый» путь, в то время как глобальный Mix все еще может сохранить сухой сигнал.

Output рабочий процесс

Используйте Mix для баланса сухого/окончательного влажного состояния и Output для окончательной обрезки. Программы варьируются от гармоничных фонарей до мерцания собора и октавного дождя.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Amount	Устанавливает, насколько сильно названный эффект меняет звук. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Base Low Cut	Убирает низкие частоты до того, как они попадут в основную резонансную секцию. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Base Note	Устанавливает основную ноту, используемую для построения резонансного паттерна. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Crystal Damp	Затемняет кристаллические частицы и смягчает их высокочастотный хвост. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Crystal Mix	Устанавливает уровень слоя кристаллических частиц. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Crystal Only	Позволяет слышать только кристаллический слой. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Crystal Send	Устанавливает количество звука, отправляемого в секцию кристаллических частиц. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Crystal Spread	Распределяет кристаллические частицы по стереополю. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Density	Устанавливает, сколько событий или слоев перекрываются одновременно. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Division	Выбирает разделение темпа, используемое, когда Rate Sync включено. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Filter	Выбирает Find для выделения резонансов или Dig для вырезания вокруг них. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Grain Attack	Устанавливает, насколько быстро эта часть реагирует на начало звука. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Grain Decay	Устанавливает, сколько времени потребуется этой части для исчезновения или возвращения. Установите его в соответствии с ритмом и пространством между событиями. Прислушайтесь к пампингам, паузам или хвосту, перекрывающему следующий звук.
Grain Delay	Устанавливает, как долго кристаллические частицы будут ждать, прежде чем их услышат. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Grain Feedback	Возвращает обработанный звук в эффект, чтобы расширить или усилить его. Медленно увеличивайте его и наблюдайте за выходным уровнем. Если звук продолжает расти после остановки ввода, уменьшите этот параметр, прежде чем добавлять дополнительную обработку.
Grain Size	Устанавливает степень детализации частиц или случайные вариации. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Mix	Смешивает исходный звук с обработанным звуком. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Motion	Выбирает, как резонансные ноты будут перемещаться с течением времени. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Motion Depth	Устанавливает, насколько далеко резонансный рисунок перемещается по выбранному масштабу. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Output	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Pitch	Перемещает высоту обрабатываемого звука вверх или вниз. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Q	Устанавливает, насколько широк или узок выбранный частотный фокус. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Random	Добавляет вариации резонансному движению и рисунку частиц. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Rate	Устанавливает, как быстро повторяется движение. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Rate Sync	Привязывает скорость Motion к темпу песни. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Reverse Chance	Устанавливает, будут ли и как часто обработанные фрагменты воспроизводиться в обратном направлении. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
Scale	Выбирает набор нот, используемых движущимися резонансами. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Shovel	Выбирает материалоподобный характер резонансного слоя. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Практическое использование

Гармоничное мерцание

- Выберите Find.
- Сопоставьте Base Note и Scale с песней.
- Используйте умеренные Density и Q.
- Установите Crystal Pitch на +12 полутонов и постепенно повышайте Crystal Mix.

Ожидаемый результат: Светящийся октавный слой вырастает из гармонично выбранного контента.

Движущаяся спектральная вырезка

- Выберите Dig.
- Выберите арпеджио или рампу Motion.
- Поднимите Amount и Q.
- Оставьте Crystal Mix низким или выключенным.

Ожидаемый результат: В источнике создаются анимированные вырезы, связанные с масштабом, без большого хвоста реверберации.

Распространенные ловушки

Неправильный выбор тональности или гаммы может создать намеренный, но диссонирующий резонанс. Подавайте в плагин одну четкую ноту за раз, подтверждайте музыкальную тональность или цель и уменьшайте коррекцию или вариацию, если результат становится нестабильным.

High обратная связь и плотные зерна могут накапливать уровень. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

Для синхронизации темпа требуется действительная информация о темпе хоста. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.