

TB Step Shifter

Версия: Current | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Перемещает выбранные гармоники для создания новой высоты и тона без смещения всего звука обычным способом.

Что решает этот плагин

Обычный сдвиг высоты тона перемещает все спектральные компоненты вместе. TB Step Shifter отслеживает источник тона, идентифицирует серию его гармоник и перемещает выбранные гармоники. Это позволяет изменять высоту тона или перекрашивать верхние гармоники, сохраняя при этом большую часть исходного тайминга и, в режиме Colorize, основного тона.

Чего вы можете ожидать

- Транспонирование гармонического ряда
- Перекраска верхних гармоник с обоснованной основной гармоникой
- Fast или разрешение точного анализа
- Непрерывный контроль выбора сухого/мокрого режима и гармоник

Как это работает

TB Step Shifter перемещает выбранные детали гармоники дискретными шагами, а не сдвигает весь сигнал как один блок. Это меняет как впечатление высоты звука, так и тон, создавая анимированные гармонии, синтетические края, игровые или механические движения, сохраняя при этом часть исходной идентичности.

Pitch задает широкое направление, Step определяет размер каждого движения, а Resolution определяет, насколько точно разделен спектр. Colorize изменяет результирующий тон, а Mix восстанавливает сухой источник. Начните с простого длительного звука, чтобы было легко услышать рисунок шагов, прежде чем использовать его на сложном материале.

Быстрый старт

- 1 Используйте чистый, четко выраженный монофонический источник.
- 2 Выберите Fast для движущихся линий или Fine для устойчивых тонов.

- 3 Установите Pitch.
- 4 Повышайте Step до тех пор, пока не переместится достаточное количество гармоник.
- 5 Включите Colorize для тембрального, а не полнонотного сдвига.
- 6 Установите Mix в контексте.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Pitch

Устанавливает, насколько далеко и в каком направлении смещается выбранная гармоническая структура.

Step

Управляет тем, какая часть гармонической структуры участвует в перемещении. Более низкие значения влияют на меньшее количество компонентов; более высокие значения преобразуют большую часть ряда.

Colorize

Если этот параметр отключен, обнаруженный ряд гармоник смещается в виде эффекта высоты тона. Когда эта функция включена, основной тон может оставаться заземленным, в то время как верхние гармоники движутся, создавая новую тембральную идентичность.

Resolution

Fast реагирует быстрее и подходит для изменения заметок; Fine использует более детальный анализ и подходит для стабильного, устойчивого материала.

Mix и программы

Mix объединяет реконструкцию с оригиналом. Программы охватывают чистую октаву, пятую октаву, глубокую октаву, субвес, гармоническое стекло и теплую патину.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Colorize	Добавляет более теплый и цветной характер смещенным гармоникам. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Mix	Смешивает исходный звук с обработанным звуком. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Pitch	Перемещает высоту обрабатываемого звука вверх или вниз. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Resolution	Выбор более быстрого отклика или более тонкой гармонической детализации. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Step	Выбирает, какая часть гармонического ряда перемещается с помощью элемента управления Pitch. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Практическое использование

Гармоничный цвет

- Включите Colorize.
- Установите Pitch на +7 или +12 полутонов.
- Используйте среднее разрешение Step и Fine.
- Смесь ниже уровня полной влажности.

Ожидаемый результат: Центр ноты остается узнаваемым, а обертоны приобретают стеклянный или смещенный цвет.

Спектральная октава

- Отключите Colorize.
- Установите для Pitch значение +12 или -12.
- Увеличьте Step и выберите разрешение, соответствующее производительности.

Ожидаемый результат: Отслеживаемый гармонический ряд движется в сторону отчетливой октавной трансформации.

Распространенные ловушки

Полифонические или шумные источники могут сбить с толку фундаментальное отслеживание. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Очень низкие основные частоты могут не обеспечить достаточно стабильных гармоник. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Эффект намеренно отличается от прозрачного широкополосного изменения высоты тона. Подавайте в плагин одну четкую ноту за раз, подтверждайте музыкальную тональность или цель и уменьшайте коррекцию или вариацию, если результат становится нестабильным.