

TV Tune

Версия: 1.2.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Корректирует монофонический вокал или инструмент в соответствии с выбранной тональностью и гаммой в реальном времени.

Что решает этот плагин

Коррекция Basic всегда выбирает ближайшую разрешенную ноту, что может привести к неоднозначному скачку исполнения в неправильном мелодическом направлении. TV Tune добавляет элемент управления Auto Musical, учитывающий направление, который учитывает предыдущую устойчивую ноту и мелодическое движение перед переходом к следующей цели.

Чего вы можете ожидать

- Key- и коррекция высоты звука с ограничением масштаба
- Более намеренное разрешение неоднозначных примечаний
- Независимый воспринимаемый размер голоса через форманты
- Стабильные решения для заметок, подходящие для автоматизации и отзыва

Как это работает

TV Tune определяет текущую ноту монофонического голоса или инструмента и перемещает ее к разрешенной ноте в выбранной тональности и гамме. Лучше всего это работает, когда присутствует один чистый тон; аккорды, сильный шум или перекрывающиеся ноты могут дать детектору более одного возможного ответа.

Key и Scale определяют музыкальную цель, а поведение коррекции определяет, насколько быстро и твердо будет осуществляться исполнение. Элементы управления Formant помогают сохранить или намеренно изменить характер голоса. Начните с правильной тональности, используйте умеренную коррекцию и увеличивайте силу только тогда, когда предполагаемый стиль требует очевидного настроенного эффекта.

Быстрый старт

- 1 Используйте сухой монофонический вокал.
- 2 Выберите песню Key и Scale.

- 3** Начните с низкого уровня Auto Musical и повышайте его там, где требуется помощь в направлении мелодии.
- 4** Следите за стабильными границами нот, а не за максимальной коррекцией.
- 5** Установите Formant Shift только после того, как поведение высоты тона будет правильным.
- 6** Автоматизируйте изменения тональности/гаммы с четкими музыкальными границами.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Key

Выбор тоники от С до В, включая диезы.

Scale

Содержит Major, Natural/Harmonic/Melodic Minor, пентатонические лады, церковные лады, Blues, Chromatic, Whole Tone и две уменьшенные гаммы.

Auto Musical

При более низких настройках выбор цели более нейтральный. Его повышение придает больший вес установленной мелодии и предыдущей стабильной ноте, когда высота звука неоднозначна.

Formant Shift

Изменяет воспринимаемый размер голоса независимо от исправленной ноты. Более низкие настройки обычно звучат громче и темнее; более высокие настройки звучат меньше и ярче.

Монофонический режим

Детектор ожидает одну доминирующую ноту. Гармонии, аккорды, громкое кровотечение или сильная реверберация снижают точность воспроизведения цели.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Auto Musical	Изменяет силу коррекции в зависимости от музыкального движения, сохраняя проходящие ноты более естественными при более низких настройках. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Formant Shift	Изменяет видимый размер вокала или инструмента без перемещения исправленной ноты. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Key	Выбирает основную ноту песни. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.
Scale	Выбирает, какие ноты разрешены во время коррекции высоты тона. Сначала выберите музыкальное направление, затем проверьте атаки и длительные ноты на предмет нежелательного колебания или изменения характера.

Практическое использование

Естественная коррекция

- Выберите точный ключ и масштаб.
- Используйте умеренный Auto Musical.
- Оставьте Formant нулевым.
- Проверьте продолжительные ноты и переходы фраз.

Ожидаемый результат: Pitch фиксируется на шкале, в то время как линия сохраняет намеренное движение.

Проработанный жесткий персонаж

- Используйте ограничительную шкалу.
- При необходимости поднимите Auto Musical.
- Добавьте положительный или отрицательный Formant Shift для стилизованного изменения размера.

Ожидаемый результат: Вокал становится нарочито настроенным и характерным.

Распространенные ловушки

Неправильные Key или Scale создают музыкально неправильные цели, даже если отслеживание точное. Подавайте в плагин одну четкую ноту за раз, подтверждайте музыкальную тональность или цель и уменьшайте коррекцию или вариацию, если результат становится нестабильным.

Полифонические источники не предназначены для использования. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Сдвиг Formant не может удалить все артефакты из экстремального исходного материала. Включите только тот раздел ремонта, который соответствует проблеме, и используйте наименьшее количество, которое сделает шум менее отвлекающим, не удаляя при этом полезные детали.