

TB Volume

Version: 1.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Justerar nivån exakt samtidigt som stereobilden hålls stabil och skyddar utmatningstoppar.

Vad denna plug-in löser

Ett enkelt förstärkningssteg är användbart för automatisering, trimning och nivåmatchning, men många verktyg omger det med mätning och routing som saktar ner grundläggande arbete. TB Volume behåller ett underliggande nivåvärde och gör att det kan ses i dB eller en lika hög ljudstyrka-inspirerad procentskala utan att ändra ljudet när lägena växlar.

Vad du kan förvänta dig

- Fast och repeterbar nivåtrim
- Mode omkoppling utan förstärkningshopp
- Clean automatisering av en normaliserad styrning
- Stereo-kopplat toppskydd i den utplacerade designen

Hur det fungerar

TB Volume är ett kontrollerat förstärkningssteg för exakta nivåändringar. Den justerar ljudstyrkan samtidigt som förhållandet mellan stereokanalerna hålls stabilt, vilket gör det lämpligt för automatisering, matchning av sektioner eller skapa rena toningar utan att lägga till ton.


Välj det driftsläge som matchar uppgiften, ställ in önskad nivå och använd toppskydd när förändringen kan skapa nya överbelastningar. Bedöm resultatet i hela mixen: en tekniskt jämförbar läsning kan fortfarande kännas olika beroende på arrangemanget och materialet runt omkring.

Snabbstart

- 1 Välj dB eller procentvisning.
- 2 Ställ in nivån medan du övervakar nedströmsbussen.
- 3 Använd bypass för en sann nivåjämförelse.
- 4 Skrivautomatisering på Normalized Level.

- 5 Lämna takhöjd; lita inte på toppskydd för rutinmässig förstärkning.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Mode

dB-läget använder en konventionell förstärkningsvisning, medan procentläget visar samma underliggande nivå i en förenklad skala. Om du ändrar Mode ändras presentationen, inte den aktuella ljudnivån.

Normalized Level

Normalized Level mappas av det valda visningsläget. Dess mittposition är den neutrala referensen, så att ändra displayen skapar inte ett förstärkningshopp.

Toppskydd

Den utplacerade designen inkluderar stereolänkat sample-peak-skydd med kort lookahead nästan full skala. Behandla det som säkerhet, inte som en mastering-begränsare.

Automation

Automatisera den normaliserade nivån för toningar och scenbyten. Eftersom båda visningslägena adresserar samma värde, förvänta dig inte separata automatiseringsbanor för dB och procent.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Mode	Väljer hur plugin-programmet eller den aktuella sektionen beter sig. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Normalized Level	Ställer in utgångsnivån på en enkel skala från noll till ett när procentstyrning föredras. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.

Praktiska användningsområden

Level matchning

- Placera TB Volume efter processorn som utvärderas.
- Justera nivån tills den förbikopplade och bearbetade ljudstyrkan matchar.
- Ta det tonala beslutet först efter matchning.

Förväntat resultat: Jämförelser återspeglar bearbetningskaraktär snarare än högre-är-bättre bias.

Simple bleknar

- Välj önskat visningsläge.
- Automatisera Normalized Level från tystnad till målet.
- Använd kurvformen DAW för att definiera uttoningen.

Förväntat resultat: En ren stereolänkad toning skapas med en automatiseringsbana.

Vanliga fallgropar

Peak-skydd är inte true-peak mastering-kontroll. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Procent är en visningsmapping, inte linjär uppfattad ljudstyrka för varje källa. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

Stora förstärkningar höjer ljudgolvet och nedströms bearbetningsnivån. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.