

# TB Resonator

เวอร์ชัน: 1.0.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

## ภาพรวม

ทำให้เสียงกริ่งที่เข้ามาเหมือนกับตัวเครื่องที่ได้รับการปรับแต่ง  
สร้างโทนเสียงที่เหมือนเครื่องดนตรีและคงไว้

### ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

EQ สามารถเน้นความถี่ที่มีอยู่ได้ แต่ไม่สามารถสร้างลักษณะการทำงานแบบยั่งยืนของวัตถุเรโซแนนซ์ได้  
เสียงก้องสร้างพื้นที่แต่ไม่ได้กำหนดเนื้อหาทางดนตรี TB Resonator  
สร้างความตื่นเต้นให้กับโหมดเสถียรแปดโหมด ดังนั้นกลอง เสียง กีตาร์ เสียงร้อง และเอฟเฟกต์ต่างๆ  
จึงสามารถส่งเสียงกริ่งได้ เช่น เครื่องสาย ไม้ โลหะ แซมเบอร์ หรือการเพอร์คัชชันที่ได้รับการปรับแต่ง

### สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- ปรับเสียงสะท้อนจาก C1 ถึง C7
- การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องจากแบบอ่อนเป็นสายเป็นโลหะ
- พฤติกรรมการกระตุ้นแบบ Strike-to-drive
- Memory จากตัวสั่นไปจนถึงทาง 30 วินาที

## มันทำงานอย่างไร

TB Resonator ถือว่าอินพุตเป็นสัญญาณสำหรับเนื้อหาเสมือนที่ได้รับการปรับแต่ง การดีไซน์ๆ  
จะทำให้วงแหวนของลำตัว ในขณะที่เสียงที่ดังอย่างต่อเนื่องจะส่งต่อไป เปลี่ยนเสียงรบกวน การกระทบ  
หรือคำพูดให้กลายเป็นเสียงแหลมที่สามารถทำงานได้เหมือนเครื่องดนตรีชิ้นใหม่

Tune ตั้งค่าศูนย์กลางทางดนตรี Body เปลี่ยนอักขระที่สะท้อน Touch ควบคุมวิธีที่อินพุตกระตุ้น และ Memory  
กำหนดระยะเวลาที่การตอบสนองจะยังคงทำงานอยู่ Mix  
วางเครื่องดนตรีเรโซแนนซ์ไว้ด้านหลังหรือด้านหน้าต้นฉบับ ตั้งค่าการปรับแต่งก่อน  
จากนั้นจึงปรับสมดุลการสัมผัสและหน่วยความจำสำหรับความสามารถในการเล่นที่ต้องการ

## เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 ตั้งค่า Tune เป็นเพลงหรือระดับเสียงของวัตถุที่ต้องการ
- 2 เลือก Body โดยการฟังโครงสร้างช่วงเวลา
- 3 ตั้งค่า Touch สำหรับลักษณะการทำงานของแหล่งที่มาที่หยุดหรือต่อเนื่อง

- 4**    ตั้งค่า Memory สำหรับการสลายตัวที่ต้องการ
- 5**    ยก Mix จนกระทั่งตัวเรโซแนนซ์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- 6**    ออกจากพื้นที่ว่างสำหรับโหมดที่ทับซ้อนกัน

## อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

### Tune

ตั้งค่าศูนย์กลางเรโซแนนซ์จาก C1/32.7 Hz ถึง C7/2093 Hz

### Body

เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องผ่านความสัมพันธ์แบบโมดัลที่นุ่มนวล คล้ายเชือก และเป็นโลหะ มันเปลี่ยนความกลมกลืนและการแสดงผลของวัสดุ

### Touch

ย้ายจากการกระตุ้นแบบเน้นการนัดหยุดงานไปสู่การขับเคลื่อนแบบยั่งยืน การตั้งค่า Low โปรดปรานชั่วคราว; การตั้งค่าที่สูงจะทำให้ร่างกายมีพลังงานอย่างต่อเนื่อง

### Memory

ควบคุมระยะเวลาที่เนื้อหาเรโซแนนซ์ดำเนินต่อไป การตั้งค่าที่ยาวนานอาจคงอยู่ตลอดทั้งวลีและกินพื้นที่ว่าง

### Mix

ผสมผสานเนื้อหาเรโซแนนซ์กับแหล่งกำเนิด ที่ระดับสูงสุด Mix ปลั๊กอินจะทำงานเหมือนกับเครื่องดนตรีที่ติดต่อกับอินพุตมากกว่า

### โปรแกรม

โปรแกรมครอบคลุมถึงแฮมเบอร์ เครื่องสาย กลองปรับเสียง กีตาร์ซิมพาเทติก แก้วเสียงร้อง ไม้เบส เสียงระฆัง ดอกไม้ และไดรอนขับเคลื่อน

## คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

| การควบคุม      | มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Body</b>    | ย้ายวัสดุเรโซแนนซ์จากเนื้อนุ่มและไม่ไปสู่ความสว่างและเป็นโลหะ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น                                                               |
| <b>Bypass</b>  | ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจตัดเสียงความแตกต่าง         |
| <b>Memory</b>  | ตั้งค่าระยะเวลาที่ตัวเรโซแนนซ์จะดังต่อไปหลังจากที่อินพุตจางหายไป จัดให้สัมพันธ์กับจังหวะและช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ ฟังเสียงบีม ช่องว่าง หรือหางที่ปิดเสียงถัดไป                                           |
| <b>Mix</b>     | ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น                                   |
| <b>Program</b> | โหนดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา |
| <b>Touch</b>   | เปลี่ยนวิธีที่ร่างกายตื่นตัว จากการตีสันๆ ไปจนถึงเสียงที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น                                           |
| <b>Tune</b>    | เลือกโน้ตหรือระดับเสียงก้องที่ใช้กับเอฟเฟกต์ เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้นตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่                                             |

## การใช้งานจริง

### กลองปรับ

- ใช้ Tune ต่ำหรือกลาง
- ตั้งค่า Touch ไปทาง Strike
- ใช้ Memory แบบสั้นถึงปานกลาง
- เลือก Body แบบเมทัลลิกน้อยกว่า และ Mix แบบปานกลาง

ผลที่คาดหวัง: กลองมีลำตัวดนตรีที่ชัดเจนและควบคุมได้

### เสียงพิมพ์โดยรอบ

- ใช้ Tune ที่เสถียร
- ตั้งค่า Touch ไปทาง Drive
- ใช้ Memory แบบยาว และโลหะหรือสตริง Body
- ทำให้ Mix อัดโนมิดีซ้ำๆ

ผลที่คาดหวัง: พลังงานจากแหล่งกำเนิดที่ยั่งยืนจะกระตุ้นเครื่องดนตรีเรโซแนนซ์ที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน

## ข้อผิดพลาดทั่วไป

Long Memory อนุญาตให้ใช้ส่วนท้ายหลังจากหยุดการขนส่ง คืบการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับบายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน

โน้ตเรโซแนนซ์อาจขัดแย้งกับคีย์เพลง ป้อนโน้ตที่ชัดเจนที่จะปลุกอินในแต่ละครั้ง ยืนยันคีย์ดนตรีหรือเป้าหมาย และลดการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงหากผลลัพธ์ไม่เสถียร

High Mix และการกระตุ้นที่ทับซ้อนกันสามารถสร้างจุดสูงสุดได้อย่างรวดเร็ว ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด