

TB Step Shifter

Phiên bản: Current | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Di chuyển các hài âm đã chọn để tạo cao độ và âm sắc mới mà không làm thay đổi toàn bộ âm thanh theo cách thông thường.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Dịch chuyển cao độ thông thường sẽ di chuyển mọi thành phần quang phổ lại với nhau. TB Step Shifter theo dõi một nguồn cao độ, xác định chuỗi hài âm của nó và định vị lại các hài âm đã chọn. Điều này cho phép chuyển động cao độ hoặc đổi màu hài hòa trên trong khi vẫn giữ được nhiều thời gian ban đầu hơn và ở chế độ Colorize, cơ bản.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Chuyển vị chuỗi hài
- Đổi màu hài hòa trên với nền tảng cơ bản
- Fast hoặc độ phân giải phân tích tốt
- Kiểm soát lựa chọn khô/ướt và hài hòa liên tục

Nó hoạt động như thế nào

TB Step Shifter di chuyển chi tiết hài âm đã chọn theo các bước riêng biệt thay vì chuyển toàn bộ tín hiệu thành một khối. Điều này thay đổi cả ấn tượng về cao độ và âm sắc, tạo ra sự hòa âm sống động, các góc cạnh tổng hợp và chuyển động giống như trò chơi hoặc cơ học trong khi một số bản sắc ban đầu vẫn được giữ lại.

Pitch đặt hướng rộng, Step xác định kích thước của từng chuyển động và Resolution quyết định mức độ phân chia phổ một cách tinh vi. Colorize thay đổi âm kết quả và Mix khôi phục nguồn khô. Bắt đầu bằng âm thanh kéo dài đơn giản để dễ nghe mẫu bước trước khi sử dụng nó trên vật liệu phức tạp.

Bắt đầu nhanh

- 1 Sử dụng nguồn đơn âm rõ ràng, có âm vực rõ ràng.
- 2 Chọn Fast cho các đường chuyển động hoặc Fine cho các âm duy trì.
- 3 Đặt Pitch.

- 4** Tăng Step cho đến khi đủ sóng hài di chuyển.
- 5** Bật Colorize để chuyển âm sắc thay vì chuyển nốt đầy đủ.
- 6** Đặt Mix trong ngữ cảnh.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Pitch

Đặt khoảng cách và hướng mà cấu trúc hài hòa đã chọn được dịch chuyển.

Step

Kiểm soát mức độ cấu trúc hài hòa tham gia vào quá trình di dời. Giá trị thấp hơn ảnh hưởng đến ít thành phần hơn; giá trị cao hơn biến đổi nhiều hơn của chuỗi.

Colorize

Khi tắt, chuỗi sóng hài được phát hiện sẽ bị dịch chuyển dưới dạng hiệu ứng cao độ. Khi bật, âm cơ bản có thể được giữ nguyên trong khi các hài âm phía trên di chuyển, tạo ra đặc tính âm sắc mới.

Resolution

Fast phản hồi nhanh hơn và phù hợp với việc thay đổi ghi chú; Fine sử dụng phân tích chi tiết hơn và phù hợp với vật liệu ổn định, bền vững.

Mix và các chương trình

Mix kết hợp bản dựng lại với bản gốc. Các chương trình bao gồm quãng tám sạch, quãng năm, quãng tám sâu, trọng lượng phụ, kính hài hòa và lớp gỉ ảm.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phán xét sự khác biệt.
Colorize	Thêm đặc tính ấm hơn, nhiều màu sắc hơn cho các giai điệu được dịch chuyển. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Mix	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Pitch	Di chuyển cao độ của âm thanh đã xử lý lên hoặc xuống. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Resolution	Chọn phản hồi nhanh hơn hoặc chi tiết hài hòa tốt hơn. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Step	Chọn phần nào của chuỗi sóng hài được di chuyển bằng điều khiển Pitch. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Công dụng thực tế

Màu sắc hài hòa

- Kích hoạt Colorize.
- Đặt nửa cung Pitch thành +7 hoặc +12.
- Sử dụng độ phân giải trung bình Step và Fine.
- Pha trộn dưới đây hoàn toàn ướt.

Kết quả mong đợi: Trung tâm nốt vẫn có thể nhận biết được trong khi âm bội có màu thủy tinh hoặc chuyển màu.

quãng tám quang phổ

- Tắt Colorize.
- Đặt Pitch thành +12 hoặc -12.
- Tăng Step và chọn độ phân giải phù hợp với hiệu suất.

Kết quả mong đợi: Chuỗi sóng hài được theo dõi sẽ chuyển sang chuyển đổi quãng tám rõ rệt.

Những cạm bẫy thường gặp

Các nguồn đa âm hoặc ồn ào có thể gây nhầm lẫn cho việc theo dõi cơ bản. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Nguyên tắc cơ bản rất thấp có thể không cung cấp đủ sóng hài ổn định. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Hiệu ứng này có chủ ý khác với sự dịch chuyển cao độ bằng thông rộng trong suốt. Mỗi lần cung cấp plug-in một nốt rõ ràng, xác nhận khóa hoặc mục tiêu âm nhạc và giảm hiệu chỉnh hoặc biến thể nếu kết quả không ổn định.