Tablas de decisiones

Campo de número de tarjeta de crédito/débito

Contiene 3 posibles entradas: Válida, no válido, no ingresado

Campo MES fecha expiración

Contiene 3 posibles: Ingresado, no ingresado, NO VÁLIDO

Campo AÑO fecha expiración

Contiene 3 posibilidades: Ingresado, no ingresado, NO VALIDO

Campo código de seguridad

Contiene 3 posibilidades: Válido, no válido no ingresado

V= Válido NV= No válido I= Ingresado NI= No Ingresado

V=VALIDO, NV= NO VALIDO, NI= NO INGRESADO

Condiciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Número de	V	٧	٧	V	V	V	V	V	٧	NV								
tarjeta																		
Expiración(Mes)	V	V	V	I	I	1	NI	NI	NI	٧	٧	V	_	I	1	NI	NI	NI
Expiración(Año)	V	I	NI	V	1	NI	V	1	NI	V	I	NI	V	_	NI	٧	I	NI
Código de seguridad	V	V	V	٧	V	V	V	V	V	٧	٧	V	V	V	V	V	V	٧

Condiciones	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Número de tarjeta	NI	V	V	V	V	V	V	٧	V	٧								
Expiración(Mes)	٧	٧	٧	ı	ı	I	NI	NI	NI	٧	٧	٧	ı	ı	ı	NI	NI	NI
Expiración(Año)	>	ı	NI	٧		NI	٧	ı	NI	٧	l	NI	٧	ı	NI	٧	_	NI
Código de seguridad	V	V	V	V	V	٧	V	٧	V	NV								

Condiciones	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Número de tarjeta	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	NV								
Expiración(Mes)	V	V	٧	I	-	I	NI	NI	NI	٧	I	NI	V	1	NI	V	1	NI
Expiración(Año)	V	-	NI	٧	-	NI	٧	Ι	NI	٧	٧	٧	1	1	I	NI	NI	NI
Código de seguridad	NI	NI	NI	N	NI	NI	N	NI	NI	N	NI	Z	Z	Z	NI	Z	Z	NI

Condiciones	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Número de	NI	NV																
tarjeta																		
Expiración(Mes)	٧	1	NI															
Expiración(Año)	٧	٧	٧	1	1	1	NI	NI	NI	٧	٧	٧	1	1	1	NI	NI	NI
Código de	NI	NV																
seguridad																		

Condiciones	73	74	75	76	77	78	79	80	81
Número de tarjeta	NI	NI	NI	N	NI	NI	NI	NI	NI
Expiración(Mes)	٧	1	NI	٧	-	NI	٧	1	NI
Expiración(Año)	٧	٧	٧	_	-	-	NI	NI	NI
Código de seguridad	NV								

TABLA SIMPLIFICADA

Condiciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Número de tarjeta	No valido				No ingresado				Valido
Expiración(Mes)		No valido				No ingresad o			Valido
Expiración(Año)			No valido				No ingresa do		Valido
Código de seguridad				No valido				No ingresad o	valido
Resultado esperado	Error: Ingrese un número de tarjeta válido	Error: El mes de fecha de expiració n no coincide	Error: El año de fecha de expiració n no coincide	Error: El código de segurida d es incorrect o	Error: Ingresa tu número de tarjeta	Error: Ingresa el mes de expiració n	Error: Ingresa el año de expirac ión	Error: Ingresa tu número de tarjeta	Tu compr a se ha realiza do con éxito