Telop Auto ご利用ガイド


Telop Auto は、Whisper（音声認識）と Gemini（校正）を使用して、音声・動画ファイルから Premiere などの編集ソフトで利用できる SRT 字幕ファイルを自動生成するツールです。

テロップテンプレート

作成した字幕は、Telop Design Lab のテロップテンプレートを使用してデザインを適用できます。
BOOTH：https://terop.booth.pm/

ご利用前に

GitHub の「Open in Colab」から、そのままご利用いただけます。
ユーザー辞書などの設定を保存したい場合は、「ファイル」→「ドライブにコピーを保存」を選択して、ご自身の Google Drive 上のコピーをご利用ください。




重要：API キー設定


1. Google AI Studio で無料の API キーを発行する。
2. ノートブック左サイドバーの「鍵アイコン（シークレット）」を開く。
3. 「+ 新しいシークレットを追加」を選び、以下を入力してトグルをオンにする。
   名前：GEMINI_API_KEY
   値：発行した API キー
4. 初回実行時に「シークレットへのアクセスを許可しますか？」と表示されたら、「アクセスを許可」を押してください。



GPU の設定


「ランタイム」→「ランタイムのタイプを変更」→ハードウェアアクセラレータを T4 GPU に設定し「保存」を押す。





使い方

1. 字幕の各設定を入力してください。
2. フォームの左上にある ▶(丸い再生ボタン) を押してください。
3. 数秒後、フォームの一番下に『ファイル選択』が表示されたら、音声ファイルをアップロード。
4. 自動処理後、SRT ファイルが自動でダウンロードされます (画面のボタンからもダウンロードできます)
5. 設定を変えて作り直す場合は、「audio_source」で「前回のファイルで作り直す」を選んで ▶ を押してください。アップロード不要で、数秒で作り直せます。





運用のヒント

● 長尺素材: WAV ではなく MP3(192kbps 程度) を推奨。アップロード時間が大幅に短縮されます。

● カスタム設定 : 不要な言葉の削除や単語変換は、詳細設定の『追加で削除するフィラー』『ユーザー辞書』『Gemini 補助辞書』を活用してください

● 上限対応 : GPU の上限に達すると GPU を使えなくなり、処理を開始できません。
Gemini API の上限に達した場合は、校正をスキップして SRT を作成します。
時間をおいて「前回のファイルで作り直す」で ▶ を押すと、まだ校正していない文だけを校正します。
機能を最大化したい場合は、12〜24 時間ほど時間を空けてから再度お試しください。
なお、本ツールは無料枠で 70 分程度の動画処理が可能であることを確認しておりますが、文字数や前回利用からの間隔により変動します。また、Colab や Gemini の仕様変更、API の混雑状況によっても結果が異なる場合がございます。

ご利用にあたって

● 個人・業務用途を問わず利用可能です。
● 本ノートブックの再配布・再販売は禁止です。
● 最終的な内容は必ずご自身で確認してください。

制作・著作 : Telop Design Lab
お問い合わせ : X (@telopdesignlab)