


Documentation

English 简体中文 ● 日本語

生成团队版 (浮动) 许可证

对于团队版许可证,一台设备运行eggPlant Functional团队版许可证服务器,利用节点锁定型许可证对该设备授权;其他设备运行eggPlant Functional应用程序,eggPlant Functional应用程序有许可证,必须在运行eggPlant Functional的所有设备上安装许可证。点击此处可获取有关该配置的详细信息。两种不同的许可证:




准备运行团队版许可证服务器的设备,开始许可证授权流程。如果还未进行上述操作,则在该设备上下载安装eggPlant Functional。对于Windows和Linux,安装eggPlant Functional应用程序时自动安装团队版许可证服务器。在Mac设备上,团队版许可证服务器在eggPlant Functional安装镜像的Utilities文件夹中。

为了生成团队版许可证服务器密钥,需要获取希望运行团队版许可证服务器的设备的主机ID。获取主机ID最简单的方法是从团队版许可证服务器的许可证面板直接复制。如果运行未经授权的 团队版许可证服务器副本,应该会出现以下面板(显示的是Mac版),点击"New License"(新许可证)按钮:



团队版许可证服务器 (未生成)

然后复制eggPlant Functional团队版许可证服务器面板下方的Host ID(主机ID)。



团队版许可证 (未生成)

返回GreenHouse,点击右边下拉菜单中的"Generate"(生成),生成eggPlant Functional团队版许可证服务器许可证:



执行以下步骤生成新许可证。

1 of 2 6/14/15, 9:36 AM

Licenses - Generate License Key

To generate your key for this product, just enter the $\underline{\text{host ID}}$ of the system mailed to you.

Product: User Nam	eggPlant Floating License Server e: com. CompanyNameHere .L172	
Host ID:	-not assigned-	what is this?
License Key: -not created- Expire Date: 2014-06-11 Generate License Key Cancel		

许可证密钥生成后,会显示在框体中,并通过电子邮件发送给你。也可在"Licenses & Other Assets"(许可证和其他资产)页面查看。在eggPlant Functional团队版许可证服务器面板中输入密钥和用户名。确保输入Greenhouse中所显示的两个值,并且值的前后没有空格。

点击"eggPlant License Registry"(eggPlant 许可证注册)面板上的"Add"(添加)按钮完成团队版许可证服务器的许可授权。

现在需要创建应用程序浮动许可证,并绑定到服务器。该步骤不需要将运行eggPlant Functional的计算机的主机ID或其他信息。点击"eggPlant for <platform> – Floating"旁边的"Generate new license kev…"(牛成新许可证密钥):



再次弹出Generate License Key(生成许可证密钥)面板,但是这次会有License Server(许可证服务器)下拉框。如果只有一个团队版许可证服务器,License Server(许可证服务器)下 拉框只包含一个值,只能点击Generate License Key(生成许可证密钥)按钮生成许可证:

My Assets - Generate License Key


Select a license server from the popup below to bind this floating license to the selected license server.



如果有多个团队版许可证服务器,可将浮动许可证绑定到默认服务器之外的其他服务器。点击下拉按钮,选择希望绑定许可证的服务器

Licenses - Generate License Key

Select a license server from the popup below to bind this floating license



点击Generate License Key(生成许可证密钥)按钮生成许可证。

许可证密钥生成后,会显示在框体中,并通过电子邮件发送给你。也可在"Licenses & Other Assets"(许可证和其他资产)页面查看。在希望运行eggPlant Functional的每台设备上,在eggPlant Functional许可证注册面板中输入上面生成的密钥和用户名。确保输入Greenhouse中所显示的两个值,并且值的前后没有空格。

更多有关对eggPlant Functional授予团队版许可证的信息,请参考关于团队版许可证中的安装TLS并发放许可证。

<生成节点锁定型许可证 up 关于团队版许可证>

Printer-friendly version