Comment se connecter aux espaces de projets Web

Nicolas Le Sommer

1 Configuration ssh

L'accès aux espaces de projets Web se fait via sftp (SSH File Transfer Protocol). Pour ce faire, vous devez configurer correctement votre client ssh. La procédure de configuration est la suivante :

- 1. Copiez la clé privée ssh (fichier m3104_x) fournie par votre encadrant dans votre répertoire ~/.ssh. Si ce répertoire n'existe pas vous devez le créer.
- Créez un fichier ~/.ssh/config contenant
 Host m3104_xx
 Hostname iutdeptinfo.univ-ubs.fr
 User m3104_xx
 Port 22
 IdentityFile ~/.ssh/m3104_xx

Dans l'exemple précédent, XX représente votre numéro de groupe (sur 2 chiffres).

2 Connexion sftp

2.1 Connexion en mode console

Vous pouvez vous connecter à votre espace de projet Web en utilisant la commande unix sftp de la manière suivante : sftp m3104_xx

Vous devez déposer vos fichiers dans le répertoire public_html.

2.2 Connexion depuis un navigateur de fichiers (thunar, nautilus)

Vous pouvez également vous connecter à votre espace de projet Web depuis votre navigateur de fichiers. En effet, les navigateurs de fichiers récents sous Linux, tels que Thunar (XFCE), Nautillus (Gnome) ou Dolphin (KDE), permettent de se connecter à des systèmes de fichiers distants. Pour ce faire, vous pouvez simplement entrer dans la barre de sélection du chemin au système de fichiers une URL semblable à celle ci-dessous :

sftp://m3104 xx/

2.3 Connexion via sshfs

Vous pouvez également utiliser sshfs (Secure Shell File System) pour monter dans un répertoire local le répertoire distant de votre espace de projet Web. Ceci peut être réalisé aisément sous Linux de la manière suivante :

```
mkdir ^/m3104 chmod 777 ^/m3104 sshfs m3104_xx:public_html ^/m3104 cd ^/m3104
```

Grâce à ce montage, votre espace de projet Web est accessible localement dans le répertoire $^{\sim}/m3104$




FIGURE 1 – Exemple de connexion avec Thunar.

3 Connexion aux bases de données MySQL

La connexion à votre base de données MySQL pourra se faire que via phpmyadmin. Les paramètres de connexion vous ont été communiqués par courriel.

http://m3104.iut-info-vannes.net/phpmyadmin/

4 Accès au site Web depuis un navigateur Web

L'accès à votre site Web Wordpress depuis un navigateur est possible en utilisant l'URL suivante : http://m3104.iut-info-vannes.net/m3104 xx/public http://m3104.iut-info-vannes.net/m3104 xx/public http://m3104.iut-info-vannes.net/m3104 xx/public http://m3104.iut-info-vannes.net/m3104 http://m3104.iut-info-vannes.net/m3104 http://m3104.iut-info-vannes.net/m3104 http://m3104.iut-info-vannes.net/m3104 http://m3104.iut-info-vannes.net/m3104 http://m3104.iut-info-vannes.net/m3104 http://m3104 http://m3104