

# Packet Tracer - сравнение устройств уровня 2 и уровня 3

#### Задача

- Часть 1. Сравнение коммутаторов 2-го и 3-го уровней
- Часть 2. Сравнение коммутатора 3-го уровня и маршрутизатора

### Общие сведения

В рамках этого интерактивного задания вам предстоит использовать различные команды для проверки трех различных топологий коммутации, а также сравнить сходства и различия между коммутаторами 2960 и 3650. Помимо этого, вам предстоит сравнить таблицу маршрутизации маршрутизатора 4321 с аналогичной таблицей коммутатора 3650.

**Примечание** . Для получения дополнительных сведений о *коммутаторе уровня 3 WS-C3650-24PS-L* и маршрутизаторе *ISR 4321/K9* выполните поиск в Интернете.

### Инструкции

### Шаг 1. Сравните коммутаторы 2-го и 3-го уровней

а. Изучите физические характеристики устройств **D1** и **ASw-1**.

Сколько физических портов установлено в каждом отдельном коммутаторе?

Сколько портов Fast Ethernet и Gigabit Ethernet имеет каждый из коммутаторов?

Укажите скорость передачи данных на интерфейсах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet каждого коммутатора.

Является ли какой-либо из коммутаторов модульным?

b. Порт коммутатора 3650 можно настроить в качестве интерфейса 3-го уровня посредством ввода команды **no switchport** в режиме конфигурации интерфейса. Это дает возможность специалистам назначать IP-адрес и маску подсети интерфейсу коммутатора аналогично настройке данных параметров на маршрутизаторе.

В чем заключается различие между коммутатором 2-го уровня и коммутатором 3-го уровня?

В чем заключается различие между физическим интерфейсом коммутатора и интерфейсом VLAN?
На каких уровнях действуют коммутаторы 2960 и 3650?
Выполните команду <b>show run</b> , чтобы проверить настройки коммутаторов <b>D1</b> и <b>ASw-1</b> . Заметили ли вы между ними какие-либо различия?
Попробуйте отобразить таблицу маршрутизации на D1 и ASw-1 с помощью <b>show ip route</b> . Как вы
думаете, почему команда не работает на <b>ASw-1</b> , но работает на <b>D1</b> ?

## Шаг 2. Сравните коммутатор 3-го уровня с маршрутизатором

До недавнего времени коммутаторы и маршрутизаторы представляли собой устройства с разным набором функций. Термин «коммутатор» был зарезервирован за аппаратным устройством, которое функционирует на 2-м уровне. С другой стороны, маршрутизаторы представляют собой устройства, которые принимают решения о пересылке с учетом информации 3-го уровня. В них используются протоколы маршрутизации для обмена данными маршрутизации и связи с другими маршрутизаторами. Коммутаторы 3-го уровня, например 3650, могут быть настроены для пересылки пакетов на 3 уровне. Выполнение команды **ip routing** в режиме глобальной конфигурации позволяет использовать протоколы маршрутизации на коммутаторах 3-го уровня, что дает им некоторые возможности маршрутизатора. Хотя коммутаторы уровня 3 в некоторой степени похожи, они отличаются от маршрутизаторов во многих других аспектах.

а. Откройте вкладку Physical на D1 и R1.

Заметили ли вы какие-либо различия или сходства в этих таблицах? Замечаете ли вы какие-либо различия между этими двумя устройствами?

Выполните команду **show run,** чтобы проверить настройки R1 и D1. Заметили ли вы какие-либо различия или сходства в настройках этих коммутаторов?

С помощью какой команды можно назначить IP-адрес на одном из физических интерфейсов D1?

Выполните команду **show ip route** на обоих устройствах. Заметили ли вы какие-либо различия или сходства в этих таблицах?

Теперь проанализируйте таблицы маршрутизации R2 и D2. Что присутствует сейчас, чего не было в конфигурации R1 и D1?

Какая сеть находится в таблице маршрутизации D2, которая была извлечена из R2?

- b. Проверьте, является ли каждая топология полностью связанной, выполнив следующие тесты:
  - Отправьте эхо-запрос с РС1 на РС2
  - Отправьте эхо-запрос с РС3 на РС4
  - Эхо-запрос с **PC5** на **PC6** и **PC7**

В каждом из трех примеров компьютеры находятся в разных сетях.

Какое устройство используется для обеспечения связи между сетями?

Почему отправка эхо-запросов через сети была успешной, несмотря на отсутствие маршрутизаторов в сетях?

**Бонусный вопрос:** Мы говорим, что маршрутизаторы - это устройства уровня 3, а обычные (не уровня 3) коммутаторы - устройства уровня 2. Однако мы можем назначить IP-адрес интерфейсу управления (SVI) коммутатора уровня 2. Как это возможно, если коммутаторы являются устройствами уровня 2?