

Packet Tracer - реализация небольшой сети

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
RTA	G0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	_
	G0/1	10.10.20.1	255.255.255.0	_
SW1	VLAN1	10.10.10.2	255.255.255.0	
SW2	VLAN1	10.10.20.2	255.255.255.0	
PC-1	NIC		255.255.255.0	
PC-2	NIC		255.255.255.0	

Цели

Часть 1. Создание топологии сети

Часть 2. Настройка устройств и проверка подключения

Инструкции

Часть 1. Создание топологии сети

Шаг 1. Получите необходимые устройства.

- а. Нажмите иконку **Network Devices** в нижней панели инструментов.
- Нажмите значок маршрутизатора в подменю.
- с. Найдите значок маршрутизатора **1941**. Нажмите и перетащите значок маршрутизатора 1941 в область топологии.
- d. Выберите пункт Switches в меню.
- е. Найдите значок коммутатора **2960** . Нажмите и перетащите значок коммутатора 2960 в область топологии.
- f. Повторите шаг выше, чтобы в области топологии было **два** коммутатора 2960.
- g. Щелкните значок «End Devices»
- h. Найдите значок ПК. Перетащите **два** компьютера в область топологии.
- і. Расположите устройства в макете, с которым вы можете работать, нажимая и перетаскивая.

Шаг 2. Назовите устройства.

Устройства имеют имена по умолчанию, которые вам нужно будет изменить. Назовите устройства, как показано в таблице адресации. Измените отображаемые имена устройств. Это текстовая метка, которая отображается под каждым устройством. Отображаемые имена должны **точно**совпадать с

информацией в таблице адресации. Если отображаемое имя не совпадает, это не будет оцениваться в конфигурации вашего устройства.

- а. Нажмите отображаемое имя устройства под значком устройства. Текстовое поле должно появиться с мигающим указателем. Если появится окно настройки устройства, закройте его и повторите попытку, щелкнув немного дальше от значка устройства.
- b. Замените текущее отображаемое имя соответствующим отображающим именем из таблицы адресации.
- с. Повторяйте процедуру, пока не назначите имена на все устройства.

Шаг 3. Подключение устройств

- а. Нажмите на оранжевый значок молнии Соединения на нижней панели инструментов.
- b. Найдите значок прямого кабеля Ethernet. Он выглядит как сплошная черная диагональная линия.
- с. Чтобы подключить устройство, нажмите значок прямого Ethernet кабеля, а затем выберите первое устройство, которое требуется подключить. Выберите правильный порт и затем нажмите на второе устройство. Выберите правильный порт, и устройства будут подключены.
- d. Подключите устройства, как указано в таблице ниже.

От устройства	Порт	К устройству	Порт
RTA	G0/0	SW1	G0/1
	G0/1	SW2	G0/1
SW1	F0/1	PC-1	Fastethernet0
SW2	F0/1	PC-2	Fastethernet0

Часть 2. Настройка устройств

Запишите адреса ПК и адреса шлюза в таблице адресации. Вы можете использовать любой доступный адрес в сети для PC-1 и PC-2.

Шаг 1. Настройте маршрутизатор.

- а. Настройте основные параметры устройства.
 - 1) Имя узла, как показано в таблице адресации.
 - 2) Установите Ciscoenpa55 в качестве зашифрованного пароля.
 - Установите Ciscolinepa55 в качестве пароля на виртуальные терминалы (линии).
 - 4) Все линии должны принимать подключения.
 - 5) Настройте баннер МОТD (сообщения дня).
- b. Настройка параметров интерфейса.
 - 1) Адресация
 - 2) Описания интерфейсов.
 - 3) Сохраните конфигурацию.

Шаг 2. Настройка коммутаторов SW1 и SW2.

- а. Настройте интерфейс управления по умолчанию таким образом, чтобы он принимал подключения по сети от локальных и удаленных узлов. Используйте значения в таблице адресации.
- b. Настройте зашифрованный пароль, используя значение, приведенное в шаге 1а выше.
- с. Настройте все линии для приема подключений, используя пароль из шага 1а выше.
- d. Настройте коммутаторы таким образом, чтобы они могли отправлять данные узлам в удаленных сетях.
- е. Сохраните конфигурацию.

Шаг 3. Настройка узлов ПК

Настройка адресации на узлах. Если конфигурация завершена, вы должны иметь возможность выполнить эхо-запрос на все устройства в топологии.