

RELACIÓN 2 DOMINIOS WINDOWS SERVER CORE Y GUI

Máquina DC1 (Windows Server Core):

IP: 172.16.100.200

DNS: 127.0.0.1 (localhost)

Dominio: aso.local

Máquina DC2 (Windows Server GUI):

IP: 172.16.100.210

DNS: 172.16.100.200 (IP DC01)


Dominio: local.aso

DC1 (core)

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerConditionalForwarderZone -Name "local.aso" -MasterServers 172.16.100.210 -ReplicationScope Forest
```

DC2 (gui)

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerConditionalForwarderZone -Name "aso.local" -MasterServers 172.16.100.200 -ReplicationScope Forest
```



```
Administrador: Windows PowerShell



PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.100.200

Haciendo ping a 172.16.100.200 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.100.200: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.100.200: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.100.200: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.100.200: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.16.100.200:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 2ms, Máximo = 4ms, Media = 2ms
PS C:\Users\Administrator> ping dc01.aso.local

Haciendo ping a dc01.aso.local [192.168.22.62] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.22.62: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.22.62: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.22.62: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.22.62: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.22.62:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 4ms, Media = 2ms
PS C:\Users\Administrator>
```

Asistente para nueva confianza

Dirección de confianza

Puede crear confianzas unidireccionales o bidireccionales.

Seleccione la dirección de esta confianza.

☒ Bidireccional
Los usuarios de este dominio pueden ser autenticados en el dominio, dominio kerberos o bosque especificado y los usuarios del dominio, dominio kerberos o bosque especificado pueden ser autenticados en este dominio.

☐ Unidireccional de entrada
Los usuarios de este dominio pueden ser autenticados en el dominio, dominio kerberos o bosque especificado.

☐ Unidireccional de salida
Los usuarios del dominio, dominio kerberos o bosque especificado pueden ser autenticados en este dominio.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para nueva confianza

Partes de la relación de confianza

Si dispone de los permisos apropiados en ambos dominios, puede crear ambas partes de la relación de confianza.

Para empezar a utilizar una confianza es necesario crear ambas partes de la relación. Por ejemplo, si crea una confianza entrante unidireccional en el dominio local, también debe crear una confianza saliente unidireccional en el dominio especificado para que el tráfico de autenticación empiece a fluir a través de la relación de confianza.

Crear la relación de confianza para los dominios siguientes:

☐ Solo este dominio
Esta opción crea la relación de confianza en el dominio local.

☒ Ambos, este dominio y el dominio especificado
Esta opción crea relaciones de confianza en el dominio local y en el dominio especificado. Debe tener privilegios de creación de relaciones de confianza en el dominio especificado.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para nueva confianza

Nombre de usuario y contraseña

Para crear esta relación de confianza, debe tener privilegios administrativos para el dominio especificado.

Dominio especificado: aso.local

Escriba el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta que tiene privilegios de administrador en el dominio especificado.

Usuario:

Contraseña:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para nueva confianza

Nivel de autenticación de confianza saliente – Bosque local


Es posible autenticar a los usuarios del bosque especificado para utilizar todos los recursos del bosque local o solo aquellos recursos que especifique.

Seleccione el ámbito de autenticación de usuarios del bosque aso.local.

☒ Autenticación en todo el bosque
Windows autenticará automáticamente a los usuarios del bosque especificado para todos los recursos del bosque local. Se recomienda esta opción cuando ambos bosques pertenezcan a la misma organización.

☐ Autenticación selectiva
Windows no autenticará automáticamente a los usuarios del bosque especificado para ninguno de los recursos en el bosque local. Luego de cerrar este asistente, conceda acceso individual a cada dominio y servidor que desee estén disponibles para los usuarios en el bosque especificado. Se recomienda esta opción cuando los bosques pertenezcan a organizaciones diferentes.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar



```
Administrador: Windows PowerShell

PS C:\Users\Administrator> Get-ADTrust -Filter *

Direction           : BiDirectional
DisallowTransitivity : False
DistinguishedName    : CN=aso.local,CN=System,DC=local,DC=aso
ForestTransitive     : True
IntraForest          : False
IsTreeParent         : False
IsTreeRoot           : False
Name                 : aso.local
ObjectClass           : trustedDomain
ObjectGUID           : 7626d053-d082-465b-8286-86e45565d4fb
SelectiveAuthentication : False
SIDFilteringForestAware : False
SIDFilteringQuarantined : False
Source               : DC=local,DC=aso
Target               : aso.local
TGTDlegation         : False
TrustAttributes       : 8
TrustedPolicy         :
TrustingPolicy        :
TrustType             : Uplevel
UplevelOnly          : False
UsesAESKeys          : False
UsesRC4Encryption     : False
```

DC2 (gui)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas d

PS C:\Users\Administrator> ping aso.local

Haciendo ping a aso.local [172.16.100.200] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.16.100.200: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.100.200: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.100.200: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.16.100.200: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128



Estadísticas de ping para 172.16.100.200:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms
PS C:\Users\Administrator>
```

DC1 (core)

```
PS C:\Users\Administrator> ping local.aso



Pinging local.aso [192.168.26.96] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.26.96: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.26.96: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.26.96: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.26.96: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.26.96:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
PS C:\Users\Administrator>
```





en DC2 (gui)

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "CarpetaCompartida" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Domain Controllers,DC=local,DC=aso"
```






**AQUÍ APARECE
DC1
PORQUE ANTES SE
LLAMABA ASÍ
PERO ES DC2**



en DC1 (core)

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "CarpetaCompartida" -GroupScope Universal -GroupCategory Security -Path "OU
=Domain Controllers,DC=aso,DC=local"
PS C:\Users\Administrator>
```





```
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember -Identity "CarpetaCompartida" -Members "Administrator"
```

```
Administrator: C:\Windows\sj
PS C:\Users\Administrator> Test-Path "\\DC1\CarpetaCompartida"
True
PS C:\Users\Administrator> Get-ChildItem "\\DC1\CarpetaCompartida"

Directory: \\DC1\CarpetaCompartida

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         05/11/2024   3:57           16 hola.txt

PS C:\Users\Administrator> Get-Content "\\DC1\CarpetaCompartida\hola.txt"
hola
muy buenas
PS C:\Users\Administrator>
```

AQUÍ SOLO ESTABA PROBANDO QUE PODÍA COMPARTIR LA CARPETA AHORA CREO UNOS GRUPOS NUEVOS Y METO EL GRUPO DE DC2 A DC1

AQUÍ CREO LOS GRUPOS CON el global en dc1 y el domainlocal y dc2



DC1 (core)

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "AccesoDC1" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Domain Controllers,DC=aso,DC=local"
PS C:\Users\Administrator>
```


DC2 (gui)

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "AccesoDC2" -GroupScope DomainLocal -GroupCategory Security -Path "OU=Domain Controllers,DC=local,DC=aso"
PS C:\Users\Administrator>
```

CREO NUEVA CARPETA



METEMOS EL GRUPO DE DC1 EN DC2 Y CON PERMISOS ASIGNADOS



DC1 PROBAMOS QUE FUNCIONA EN ADMINISTRATOR

```
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember -Identity "AccesoDC1" -Members "Administrator"
PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ChildItem "\\DC2\CarpetaCompartida"

Directory: \\DC2\CarpetaCompartida

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         07/11/2024   4:29             16 hola.txt

PS C:\Users\Administrator> Get-Content "\\DC2\CarpetaCompartida\hola.txt"
Hola
Soy Sergio
PS C:\Users\Administrator>
```