inetum."



# Procédure d'exploitation

# SOMMAIR

- Introduction
- Prérequis

Suppression d'un poste fait par Autopilot

01-Dans Azure

02-Dans le Centre d'Administration Active Directory

03-Dans le Portail d'entreprise

04-Sur la console Ivanti

# Introduction

Cette procédure permet d'ajouter le Self-Elévation sur un poste de travail.

La présente procédure est valable seulement pour les machines achetées pour les collaborateurs lnetum.



# **Prérequis**

# **Utilisation du:**


Centre d'administration Microsoft entra https://entra.microsoft.com/#view/ Centre d'administration Active Directory Portail d'entreprise sur le poste du collaborateur Console Ivanti avec le compte T2




# Ajout du Self-Elevation



- 1. Centre d'administration Microsoft Entra avec votre compte ADM
- Accéder à la page « All groups »
- 3. Chercher « FR-USER-SELFELEVATION »




### Accéder à « Members »



A Protection


Learn & support

- 1. Ajouter le(s) membre(s)
- 2. Chercher les collaborateurs que vous souhaitez ajouter au groupe
- 3. Puis sélectionner afin de valider





- 1. Chercher le matricule de l'ordinateur du collaborateur
- 2. Cliquer droit puis «Ajouter un groupe»
- 3. Ajouter le groupe Self-Elévation-Gfi-Deploiement-DSI-G-DDEL-S








# Sur le poste du collaborateur

- 1. Accéder au portail d'entreprise (Il peut être installé par le Microsoft Store)
- 2. Installer ITM-FR-PROD-Ivanti Application Control




14






## **AVEC LE COMPTE T2**


1. Se connecter à l'url <a href="https://iapmgr.gfi.network:7751">https://iapmgr.gfi.network:7751</a> pour atteindre le serveur FRDATAPSEWS1




- Accéder à la page : «FR-AC-SELF-ELEVATION», « Computers»
- 2. Ajouter un ordinateur
- 3. Rentrer le matricule du poste



# Déployer l'agent



1. Lorsque vous avez ce message sur le poste du collaborateur, redémarrer l'ordinateur





inetum.com