Первоначальная сборка системы (дерева иерархии объектов, модели системы) осуществляется исходя из входных данных. Данные вводятся построчно. Первая строка содержит имя корневого объекта (объект приложение). Номер класса корневого объекта 1. Далее, каждая строка входных данных определяет очередной объект, задает его характеристики и расположение на дереве иерархии. Структура данных в строке:

«Наименование головного объекта» «Наименование очередного объекта» «Номер класса принадлежности очередного объекта»

Ввод иерархического дерева завершается, если наименование головного объекта равно «endtree» (в данной строке ввода больше ничего не указывается).

Поиск головного объекта выполняется от последнего созданного объекта. Первоначально последним созданным объектом считается корневой объект. Если для головного объекта обнаруживается дубляж имени в непосредственно подчиненных объектах, то объект не создается. Если обнаруживается дубляж имени на дереве иерархии объектов, то объект не создается. Если номер класса объекта задан некорректно, то объект не создается.

#### Вывод иерархического дерева объектов на консоль.

Внутренняя архитектура (вид иерархического дерева объектов) в большинстве реализованных моделях систем динамически меняется в процессе отработки алгоритма. Вывод текущего дерева объектов является важной задачей, существенно помогая разработчику, особенно на этапе тестирования и отладки программы.

В данной задаче подразумевается, что наименования объектов уникальны. Система содержит объекты пяти классов, не считая корневого. Номера классов: 2,3,4,5,6.

Расширить функциональность базового класса:

• метод поиска объекта на ветке дереве иерархии от текущего по имени (метод возвращает указатель на найденный объект или nullptr). Передается один параметр строкового типа, содержит наименование

искомого объекта. Если на искомой ветке дерева иерархии наименование объекта не уникально или отсутствует, то возвращает nullptr;

- метод поиска объекта на дереве иерархии по имени (метод возвращает указатель на найденный объект или nullptr). Передается один параметр строкового типа, содержит наименование искомого объекта. Если на дерева иерархии наименование объекта не уникально или отсутствует, то возвращает nullptr;
- метод вывода иерархии объектов (дерева или ветки) от текущего объекта (допускается использовать один целочисленный параметр со значением по-умолчанию);
- метод вывода иерархии объектов (дерева или ветки) и отметок их готовности от текущего объекта (допускается использовать один целочисленный параметр со значением по-умолчанию);
- метод установки готовности объекта, в качестве параметра передается переменная целого типа, содержит номер состояния.

Устаревший метод вывода из задачи КВ 1 убрать.

Готовность для каждого объекта устанавливается индивидуально. Готовность задается посредством любого отличного от нуля целого числового значения, которое присваивается свойству состояния объекта. Объект переводится в состояние готовности, если все объекты вверх по иерархии до корневого включены, иначе установка готовности игнорируется. При отключении головного, отключаются все объекты от него по иерархии вниз по ветке. Свойству состояния объекта присваивается значение нуль.

Разработать программу:

- 1. Построить дерево объектов системы (в методе корневого объекта построения исходного дерева объектов).
- 2. В методе корневого объекта запуска моделируемой системы реализовать: 2.1. Вывод на консоль иерархического дерева объектов в следующем виде:

```
root

ob_1

ob_2

ob_3

ob_4

ob_5

ob_6

ob_7
```

где: root - наименование корневого объекта (приложения).

2.2. Переключение готовности объектов согласно входным данным (командам). 2.3. Вывод на консоль иерархического дерева объектов и отметок их готовности в следующем виде:

```
root is ready
   ob_1 is ready
   ob_2 is ready
   ob_3 is ready
   ob_4 is not ready
        ob_5 is not ready
   ob_6 is ready
   ob 7 is not ready
```

#### 1.1 Описание входных данных

Множество объектов, их характеристики и расположение на дереве иерархии. Последовательность ввода организовано так, что головной объект для очередного вводимого объекта уже присутствует на дереве иерархии объектов.

#### Первая строка:

«Наименование корневого объекта»

## Со второй строки:

```
«Наименование головного объекта» «Наименование очередного объекта» «Номер класса принадлежности очередного объекта» . . . . . endtree
```

Со следующей строки вводятся команды включения или отключения объектов

«Наименование объекта» «Номер состояния объекта»

#### Пример ввода:

```
app_root
app_root object_01 3
app_root object_02 2
object_02 object_04 3
object_02 object_05 5
object_01 object_07 2
endtree
app_root 1
object_07 3
```

## 1.2 Описание выходных данных

### Вывести иерархию объектов в следующем виде:

```
Оbject tree
«Наименование корневого объекта»
    «Наименование объекта 1»
    «Наименование объекта 2»
    «Наименование объекта 3»
. . . . .

The tree of objects and their readiness
«Наименование корневого объекта» «Отметка готовности»
    «Наименование объекта 1» «Отметка готовности»
    «Наименование объекта 2» «Отметка готовности»
    «Наименование объекта 3» «Отметка готовности»
    «Наименование объекта 3» «Отметка готовности»
    «Отметка готовности» - равно «is ready» или «is not ready»

Отступ каждого уровня иерархии 4 позиции.
```

# Пример вывода:

```
Object tree

app_root
    object_01
    object_07
    object_02
    object_05

The tree of objects and their readiness

app_root is ready
    object_01 is ready
    object_07 is not ready
    object_02 is ready
    object_04 is ready
    object_05 is not ready
    object_05 is not ready
```