ShoppingList 0.7.4 — чек-лист тестировщика

Версия 0.7.4 (сборка 8). Проходите пункты по порядку, отмечайте ☐ «Ок» или ☐ «Не ок» и пишите заметку, что именно не так. Разделы 2–8 — новое в этой версии; остальное — проверка, что прежнее не сломалось.

Кто тестирует: _____ **Телефон / Android:** _____ **Язык приложения:** _____
Дата: _____

Перед началом. 1) Если на телефоне стоит предыдущая версия, это нормально — проверяйте обновление поверх. 2) Для голосового ввода нужен интернет. 3) Для «Купить снова» в истории должны быть покупки: сначала поработайте с обычными списками и отметьте товары купленными. 4) Для проверки ярлыков приложение нужно открыть хотя бы один раз после обновления. 5) Если что-то работает странно, сфотографируйте экран и напишите, что нажимали перед этим.

1. Установка и запуск

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
1	Поставьте 0.7.4 поверх 0.7.3 («Настройки» → «Проверить сейчас» или файлом APK).	Обновление ставится, списки, товары, цены и настройки на месте. На экране «Нужно обновить приложение» нет списка «что сделано»: только версия, размер и кнопка «Обновить».	☐ Ок ☐ Не ок	
2	Откройте приложение, дождитесь заставки; коснитесь экрана во время заставки.	Заставка проигрывается; касание сразу показывает готовый знак, повторное касание открывает приложение.	☐ Ок ☐ Не ок	
3	Закройте и откройте приложение несколько раз.	Не вылетает, цвета не «мигают».	☐ Ок ☐ Не ок	

2. Новое: режим «В магазин»

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
4	Откройте список с несколькими товарами (лучше с ценами и в разных категориях).	Над строкой добавления слева кнопка «значок + В магазин», справа «Блюда». Пока открыта клавиатура, обе кнопки скрыты.	☐ Ок ☐ Не ок	
5	Нажмите «В магазин».	Крупные строки по категориям (флажок, название крупно); сверху «Осталось N из M» и полоса, справа «ещё на … ₸» (если есть цены). Снизу только строка «Забыли что-то? Добавить…» и «+»: микрофона, калькулятора и «Блюд» нет.	☐ Ок ☐ Не ок	
6	Положите телефон и не трогайте экран дольше, чем он гаснет обычно (например, 2 минуты).	Экран не гаснет, пока открыт режим.	☐ Ок ☐ Не ок	
7	Нажмите на товар.	Товар «куплен»: счётчик и полоса меняются, товар уходит в свёрнутый раздел «Куплено · N». Смахивать не нужно.	☐ Ок ☐ Не ок	
8	Нажмите «Куплено · N», затем на купленный товар.	Раздел раскрывается; нажатие возвращает товар в список.	☐ Ок ☐ Не ок	
9	Введите товар в строку внизу и нажмите «+».	Товар появился в списке режима.	☐ Ок ☐ Не ок	
10	Отметьте все товары.	Экран «Всё купили!»: число товаров и итог в ₸, кнопка «Готово».	☐ Ок ☐ Не ок	
11	Выйдите: «Готово», крестик «×» вверху и системная кнопка «назад» (по очереди, открывая режим заново).	Каждый способ возвращает к обычному списку; купленное лежит в разделе «Куплено».	☐ Ок ☐ Не ок	

12	Откройте тот же список заново; затем оставьте телефон без касаний.	Обычный вид (режим не запоминается); экран снова гаснет, как всегда.	☐ Ок ☐ Не ок	

3. Новое: «Купить снова»

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
13	Создайте пустой список (в истории уже есть покупки; «Запоминать параметры товаров» включено).	Блок «Купить снова» с кнопками (до 8): чаще покупаемое первым, у кнопки прошлое количество («Молоко 1 л»).	☐ Ок ☐ Не ок	
14	Нажмите на кнопку в блоке.	Товар добавился с прошлым количеством и ценой; из блока он пропал.	☐ Ок ☐ Не ок	
15	В списке с товарами нажмите в пустую строку ввода.	Над строкой ряд «Часто:» с прокруткой вбок; того, что уже лежит в списке и не куплено, в ряду нет.	☐ Ок ☐ Не ок	
16	Нажмите на кнопку в ряду «Часто:».	Товар добавился, клавиатура осталась, ряд обновился.	☐ Ок ☐ Не ок	
17	Начните печатать название.	Ряд «Часто:» сменяется обычными подсказками по буквам.	☐ Ок ☐ Не ок	
18	«Настройки» → выключите «Запоминать параметры товаров», вернитесь в пустой список и в строку ввода.	Блока «Купить снова» и ряда «Часто:» нет. Включите тумблер обратно.	☐ Ок ☐ Не ок	

4. Новое: бюджет списка

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
19	«Списки» → «⋯» → изменить список (или создайте новый).	В окне есть поле «Бюджет, ₸ · необязательно» (валюта — из «Настроек»). Введите 15000 и сохраните.	☐ Ок ☐ Не ок	
20	Откройте список и добавьте товары с ценами на сумму меньше бюджета.	Внизу над строкой ввода: «Итого X из 15 000 ₸», полоса, «Осталось в бюджете …». Верхней строки «Куплено · Осталось · Всего» нет.	☐ Ок ☐ Не ок	
21	Добавьте товары так, чтобы сумма стала больше бюджета.	Внизу «Больше бюджета на …» цветом предупреждения (словами, не только цветом), полоса полная.	☐ Ок ☐ Не ок	
22	Откройте вкладку «Списки».	На карточке: сумма и «бюджет 15 000 ₸», полоса бюджета; у списка без бюджета: сумма и «без бюджета».	☐ Ок ☐ Не ок	
23	Откройте список и уберите бюджет (пустое поле).	Внизу снова обычная строка «Куплено · Осталось · Всего» над списком.	☐ Ок ☐ Не ок	
24	Задайте бюджет, «Настройки» → «Сохранить копию», удалите этот список, затем «Восстановить из файла».	Список вернулся вместе с бюджетом.	☐ Ок ☐ Не ок	
25	«⋯» → «Копировать» у списка с бюджетом.	Копия получила тот же бюджет.	☐ Ок ☐ Не ок	

5. Новое: ярлыки на иконке

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка

26	Откройте приложение один раз и закройте. Долго нажмите на иконку на рабочем столе.	Меню из трёх пунктов со значками: «Добавить товар», «Сегодня», «Новый список».	☐ Ок ☐ Не ок	
27	Выберите «Добавить товар».	Открывается последний открытый список, курсор в строке ввода, клавиатура поднята. Заставки нет.	☐ Ок ☐ Не ок	
28	Выберите «Сегодня».	Открывается вкладка «Сегодня» без заставки.	☐ Ок ☐ Не ок	
29	Выберите «Новый список».	Открывается вкладка «Списки» с окном создания списка; после закрытия окно не появляется само.	☐ Ок ☐ Не ок	
30	Откройте список, нажмите «назад» после входа через ярлык «Добавить товар».	Возвращает на вкладку «Списки», а не закрывает приложение.	☐ Ок ☐ Не ок	
31	Смените язык приложения на другой, чем язык телефона, закройте приложение и снова долго нажмите на иконку.	Подписи ярлыков на языке приложения. Напишите, если казахские подписи звучат неправильно.	☐ Ок ☐ Не ок	
32	«Настройки» → «Ко всему: заставка и ярлык» → любой неянтарный профиль (согласитесь сменить иконку); закройте приложение и долго нажмите на новую иконку.	Ярлыки по-прежнему на месте и работают.	☐ Ок ☐ Не ок ☐ Не менял иконку	

6. Новое: «Ночь» и «Как в системе»

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
33	«Настройки» → профиль «Ночь».	Кнопки голубые (в том числе «+», «Готово», «Сохранить»); текст на них читается.	☐ Ок ☐ Не ок	
34	Выберите «Как в системе».	Под ним две строки: «Светлая тема телефона — Янтарь» и «Тёмная тема телефона — Какао»; на миниатюрах метки «день» и «ночь».	☐ Ок ☐ Не ок	
35	Нажмите на «Светлая тема телефона», выберите другой светлый профиль; затем на «Тёмная тема телефона» — другой тёмный.	Каждое окно показывает 7 профилей нужного типа; выбор виден в строке и на метке миниатюры.	☐ Ок ☐ Не ок	
36	Переключите тему телефона (светлая ↔ тёмная) в системных настройках и вернитесь в приложение.	Приложение работает в цветах выбранного дневного или ночного профиля.	☐ Ок ☐ Не ок	
37	Нажмите на любую миниатюру ниже.	Включается постоянный профиль; две строки и метки «день» / «ночь» пропадают.	☐ Ок ☐ Не ок	
38	Выберите «Как в системе», закройте приложение и откройте снова.	Свои дневной и ночной профили сохранились.	☐ Ок ☐ Не ок	
39	«Сохранить копию», смените дневной и ночной профили, затем «Восстановить из файла» → копия.	Профили «Как в системе» вернулись такими, как были в копии.	☐ Ок ☐ Не ок	

7. Быстрый ввод, голос и числа словами

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
40	Введите «масло 1 кг за 5000 тг» и «+».	Добавилось «Масло» с «1 кг · 5 000 ₸» (слово «за» не мешает).	☐ Ок ☐ Не ок	
41	Введите «рис одна пачка 500 тенге», «две пачки чая», «яйца десять штук» (по очереди).	Количество и единица распознаются: «Рис» 1 уп · 500 ₸, «чая» 2 уп, «яйца» 10 шт.	☐ Ок ☐ Не ок	
42	Нажмите микрофон и скажите «рис одна пачка 500 тенге».	Текст в строке и предпросмотр; после «+» добавлен «Рис» с 1 уп и ценой 500. Напишите, как записались слова.	☐ Ок ☐ Не ок	
43	Добавьте товар с количеством и ценой через калькулятор у «+». Посмотрите на кнопку рядом с «+» после добавления.	Кнопка снова показывает калькулятор без значений. Если на ней остаётся количество или цена, напишите, что именно делали перед этим.	☐ Ок ☐ Не ок	
44	Введите «молоко 1 л 450 ₸, хлеб, сыр 2 кг 3 000 ₸» и «+».	Добавились три товара с количеством и ценами, как раньше.	☐ Ок ☐ Не ок	

8. «Настройки»: «Белая» и рамки

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
45	«Настройки» → профиль «Белая».	Кнопки синие, а не мятные; текст на них читается.	☐ Ок ☐ Не ок	
46	Пролистайте «Настройки» целиком.	Каждая группа (оформление, валюта и язык, подсказки, обновления, резервная копия, о приложении) лежит в одном блоке с рамкой; сверху нет логотипа и пояснения.	☐ Ок ☐ Не ок	

9. Товары, подсказки, цены, блюда

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
47	Начните вводить «мол», «порош», «посуд».	Подсказки из каталога; нажатие добавляет товар с категорией.	☐ Ок ☐ Не ок	
48	Добавьте «молоко» 1 л с ценой, отметьте купленным и добавьте «молоко» ещё раз.	Второй раз количество, единица и цена подставляются сами.	☐ Ок ☐ Не ок	
49	Нажмите на «1 л · 450 ₸» справа в строке товара и поправьте цену.	Открывается «Количество и цена»; после «Готово» итоги пересчитываются.	☐ Ок ☐ Не ок	
50	Нажмите «Блюда», выберите блюдо и добавьте в список; создайте своё блюдо.	Продукты добавляются с количеством и ценами; своё блюдо сохраняется и выбирается.	☐ Ок ☐ Не ок	
51	Смахните товар вправо и влево; в «Куплено» смахните вправо.	Куплен с «Отменить» / удалён с «Отменить» / возвращён в список.	☐ Ок ☐ Не ок	

10. Поделиться, копия, даты и напоминания

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
52	«···» на списке → «Поделиться» → «Текстом» и «PDF».	Меню Android; список с количеством, ценой и итогом; в PDF читаются русские и казахские буквы.	☐ Ок ☐ Не ок	
53	«Настройки» → «Сохранить копию», затем «Восстановить из файла».	Списки добавляются как копии, свои блюда не дублируются.	☐ Ок ☐ Не ок	
54	Поставьте списку дату на сегодня; «···» → «Копировать».	«Сегодня» показывает список; копия создаётся, исходный не меняется.	☐ Ок ☐ Не ок	

55	«Настройки» → «Напоминания» → «Проверить уведомление».	Через 10 секунд приходит уведомление.	☐ Ок ☐ Не ок	

11. Обновление и общее

№	Что сделать	Как должно быть	Результат	Заметка
56	«Настройки» → «Проверить сейчас».	«Последняя» или экран обновления; без вылетов.	☐ Ок ☐ Не ок	
57	Попользуйтесь приложением 10–15 минут как обычно.	Без вылетов, рывков и «зависаний»; кнопки достаточно крупные.	☐ Ок ☐ Не ок	
58	Общее впечатление: что понравилось, что неудобно, чего не хватает?	Напишите свободно в заметках ниже.		

Заметки и пожелания:

Если что-то сломалось, напишите: на каком экране, что нажимали, что ожидали и что получилось (по возможности со снимком экрана). Спасибо за помощь!