



El Gato Negro

Manual de usuario del sistema web

Guía para publicar trabajos y productos, administrar las categorías,
responder consultas y mantener actualizados los datos del sitio.

gatonegro.org

Contenido

1 Primeros pasos

Cómo entrar al panel de administración

2 El panel

Qué se ve al entrar y cómo moverse

3 Cargar un trabajo

Fotos, videos, precios y ofertas

4 Precios y ofertas

Cómo se muestran en la web

5 Categorías

Organizar la galería y la sección Servicios

6 Consultas

Los mensajes que llegan del formulario

7 Datos del sitio

Contacto, redes, horarios y textos

8 Preguntas frecuentes

Problemas comunes y cómo resolverlos

SECCIÓN 1

Primeros pasos

El sitio tiene dos caras. La parte pública es la que ven las clientas: la galería de trabajos, los servicios, los productos y el formulario de contacto. El panel de administración es la parte privada, donde se carga y se edita todo eso.

Entrar al panel

- 1 Abrí **gatonegro.org** en cualquier navegador.
- 2 En el menú de arriba, tocá **Acceso**.
- 3 Escribí tu usuario y tu contraseña.
- 4 Una vez adentro, el menú cambia: donde decía Acceso ahora dice **Panel**, y aparece el botón de **Cerrar sesión**.

TENÉ EN CUENTA

La sesión queda abierta ocho horas. Si compartís la computadora con alguien, conviene cerrar sesión al terminar.

Desde el celular

Todo el panel funciona desde el teléfono. Es la forma más cómoda de cargar trabajos: sacás la foto y la subís en el momento, sin pasarla a la computadora. El menú se abre con el botón de las tres rayas.

SECCIÓN 2

El panel

Al entrar al panel ves cuatro números arriba y, debajo, la lista de trabajos cargados.

Indicador	Qué significa
Trabajos cargados	Todo lo que existe en el sistema, publicado o no.
Visibles en la web	Los que están marcados como publicados. Si este número es menor que el anterior, hay trabajos en borrador.
Categorías activas	Las categorías que aparecen en el filtro de la galería.
Consultas sin leer	Mensajes nuevos del formulario de contacto. Si hay alguno, el recuadro se resalta.

La lista de trabajos

Cada fila muestra la foto de portada, el título, la categoría, cuántos archivos tiene, si está publicado y cuándo se modificó por última vez. A la derecha hay dos botones: el lápiz para editar y el tachito para eliminar.

IMPORTANTE

Eliminar un trabajo borra también todas sus fotos y videos, y no se puede deshacer. Si solo querés sacarlo de la web por un tiempo, es mejor editarlo y desmarcar «Publicado»: así queda guardado pero no se ve.

Los botones de arriba

- **Categorías** — organizar los tipos de trabajo.
- **Consultas** — leer los mensajes recibidos.
- **Datos del sitio** — teléfono, redes, horarios y textos.
- **Nuevo trabajo** — cargar un trabajo o un producto.

SECCIÓN 3

Cargar un trabajo

Un trabajo puede ser tanto una foto de un corte o un color, como un producto que se vende. El sistema los trata igual: lo que cambia es la categoría que le asignes y si le cargás precio.

- 1 En el panel, tocá **Nuevo trabajo**.
- 2 Escribí un **título** claro: «Balayage en tonos miel» dice mucho más que «Trabajo 1». Es lo que ve la clienta sobre la foto.
- 3 Agregá una **descripción** si querés contar qué se hizo, qué productos se usaron o cuánto llevó. Es opcional.
- 4 Elegí la **categoría**. Es lo que permite después filtrar la galería.
- 5 Si corresponde, cargá el **precio** y la oferta (ver la sección siguiente).
- 6 Seleccioná las **fotos y videos** con el botón «Elegir archivos». Podés marcar varios a la vez.
- 7 Revisá las casillas de **Publicado** y **Destacado**.
- 8 Tocá **Guardar trabajo**.

Publicado y destacado

Campo	Para qué sirve
Publicado	Marcado, el trabajo se ve en la web. Sin marcar, queda guardado como borrador y solo lo ves vos desde el panel.
Destacado	Aparece primero en la galería, con una etiqueta, y entra en el carrusel grande de la portada. Conviene tener entre tres y cinco.

Las fotos

La primera foto que subís es la portada: la que se ve en la galería y en el carrusel de la portada. Elegí la mejor para ese lugar.

- Se aceptan JPG, PNG y WEBP para fotos; MP4, WEBM y MOV para videos.

- Hasta 200 MB por archivo.
- Las fotos verticales del celular funcionan bien: el sistema las recorta solo.
- Para borrar una foto, entrá a editar el trabajo y tocá la cruz sobre ella.

UN CONSEJO

La luz importa más que la cámara. Una foto tomada cerca de la ventana, sin contraluz, se ve mejor que una con el celular más caro bajo la luz del techo.

SECCIÓN 4

Precios y ofertas

Los cuatro campos de esta sección son opcionales. Lo que dejes vacío simplemente no se muestra en la web.

Campo	Para qué sirve
Precio	El precio actual. Se escribe sin puntos ni signo: para \$ 8.000 escribís 8000 . Si tiene centavos, usá punto: 1500.50
Precio anterior	El precio de antes, que se muestra tachado al lado del actual. Tiene que ser mayor que el precio actual, si no, no aparece.
Etiqueta	El cartelito corto sobre la foto: «2x1», «LIQUIDACIÓN». Si lo dejás vacío y cargaste los dos precios, el porcentaje de descuento se calcula solo.
Texto de la oferta	Una línea libre debajo del precio: «Pague dos y lleve tres», «Precio con descuento por pago en efectivo».

El descuento automático

Si cargás precio anterior 10.000 y precio actual 8.000, y dejás la etiqueta vacía, en la web aparece **20% OFF** sin que tengas que hacer la cuenta. Si escribís algo en la etiqueta, se muestra eso en lugar del porcentaje.

EL ERROR MÁS COMÚN

Si el precio anterior es menor que el actual, el tachado no aparece. Revisá que el anterior sea el más caro: es el precio de antes, no el de ahora.

Sobre publicar precios

Publicar precios atrae consultas, pero obliga a mantenerlos al día. Un precio viejo en la web genera discusiones incómodas con las clientas. Para los servicios, muchas peluquerías prefieren no poner el número y derivar a WhatsApp; para los productos, en cambio, el precio a la vista ayuda mucho a vender. Es una decisión tuya, y podés cambiarla cuando quieras.

SECCIÓN 5

Categorías

Las categorías cumplen dos funciones a la vez: son el filtro de la galería y alimentan la sección Servicios de la portada.

Campo	Para qué sirve
Nombre	Cómo se llama. Aparece en el filtro y en la tarjeta de servicios.
Descripción	Texto breve para uso interno y de respaldo.
Ícono	El dibujito de la tarjeta. Se busca en fontawesome.com y se copia la clase completa, por ejemplo fa-solid fa-scissors .
Orden	Número más bajo, aparece antes. Con 0 en todas, se ordenan alfabéticamente.
Activa	Si se desmarca, la categoría desaparece del filtro de la galería.
Mostrar como servicio	Si aparece en la portada como servicio ofrecido, aunque todavía no tenga trabajos cargados.
Texto del servicio	Dos o tres líneas explicando en qué consiste, pensadas para alguien que no conoce el servicio.

Activa y Mostrar como servicio

Son dos cosas distintas y conviene no confundirlas. **Activa** controla el filtro de la galería. **Mostrar como servicio** controla la portada. Podés ofrecer «Alisado» en la portada aunque no tengas todavía ninguna foto de alisado.

CUIDADO AL GUARDAR

Las casillas sin marcar no se envían. Si editás una categoría y guardás con una casilla desmarcada, queda desactivada. Revisá siempre las dos antes de guardar.

La categoría Productos

La categoría llamada exactamente **Productos** tiene un tratamiento especial: al filtrar por ella, la galería cambia a una vista de tienda, con tarjetas sobre fondo rosado, el precio grande y la etiqueta de descuento bien visible.

Eliminar

Una categoría con trabajos asociados no se puede eliminar: el sistema avisa cuántos tiene. Si querés sacarla de la web sin perder el contenido, editala y desmarcá «Activa».

SECCIÓN 6

Consultas

Cuando alguien completa el formulario de contacto de la web, el mensaje llega acá. En el panel se ve cuántos hay sin leer.

Qué se ve de cada consulta

- Nombre de quien escribe y la fecha en que llegó.
- Correo y teléfono, si lo dejó.
- El mensaje completo.
- Las consultas sin leer aparecen resaltadas.

Responder

Cada consulta tiene sus botones. Si la persona dejó teléfono, aparece **Responder por WhatsApp**, que abre el chat directamente. También está **Responder por mail**, que abre tu programa de correo. Cuando la atendiste, toca **Marcar leída** para que salga del contador.

UNA RECOMENDACIÓN

Responder rápido es lo que más convierte una consulta en un turno. Vale la pena mirar el panel una vez por día, aunque sea de paso.

SECCIÓN 7

Datos del sitio

Acá se cambia todo lo que aparece en la barra de arriba, en el pie de página y en los botones de contacto. No hace falta tocar nada de programación ni llamar a nadie.

Identidad

Campo	Para qué sirve
Nombre	El nombre que se ve en la barra, en el pie y en la pestaña del navegador.
Saludo	La frase corta en cursiva arriba del nombre en la portada.
Texto de presentación	El párrafo de la portada y del pie.

Contacto

Campo	Para qué sirve
WhatsApp	Solo números, con código de país y sin el 15. Para Misiones: 549 + 3751 + el número.
Mensaje inicial	El texto con el que se abre el chat cuando alguien toca el botón de WhatsApp.
Correo, teléfono, dirección, horarios	Se muestran en el pie de la página. Lo que dejes vacío, no aparece.

Redes

Facebook, Instagram y TikTok se cargan con la dirección completa del perfil, incluyendo **https://**. El botón de cada red aparece en la web solo si cargaste esa red; si el campo está vacío, no se muestra nada.

LOS CAMBIOS SE VEN AL INSTANTE

Apenas guardás, la web se actualiza. Si no ves el cambio, recargá la página con Ctrl + F5.

Preguntas frecuentes

Cargué un trabajo y no aparece en la web

Fijate que esté marcado como «Publicado». Si está en borrador, solo se ve desde el panel.

El precio anterior no se muestra tachado

El precio anterior tiene que ser mayor que el actual. Si cargaste 7.500 como anterior y 8.000 como actual, están invertidos.

El ícono de una categoría no se ve

Revisá que la clase esté completa y bien escrita, por ejemplo «fa-solid fa-scissors». Se copia tal cual de fontawesome.com.

Desapareció una categoría del filtro

Probablemente se guardó con «Activa» desmarcada. Entrá a editarla y volvé a marcarla.

No puedo eliminar una categoría

Tiene trabajos asignados. Reasígnalos a otra categoría, o desmarcá «Activa» para ocultarla sin borrar nada.

Subí una foto muy pesada y tarda

Los videos y las fotos grandes tardan más en subir. Esperá a que aparezca el aviso de guardado antes de cerrar la pantalla.

Quiero cambiar el orden de la galería

Los trabajos destacados aparecen primero. Después, los más recientes. Para mover uno arriba, marcalo como destacado.

La web se ve rara después de un cambio

Recargá con Ctrl + F5. El navegador guarda copias de los estilos y a veces muestra la versión vieja.

SI ALGO NO FUNCIONA

Anotá qué estabas haciendo, en qué pantalla, y sacá una captura si podés. Con eso se resuelve mucho más rápido que con «no anda».