

EnemyAnimatorController

Guide d'utilisation Unity

Documentation générée depuis instructions_list.md

Description

Contrôleur d'animations générique pour un ennemi. Il lit la vitesse du `Rigidbody` afin d'alimenter le booléen `IsMoving`, et expose deux méthodes publiques pour déclencher les animations d'attaque et de mort.

Attachement Unity

Attacher sur le **GameObject** racine de l'ennemi qui possède le `Rigidbody` et l'`Animator`.

Composants requis

- `Rigidbody`
- `Animator`

Champs publics / Inspector

Champ	Type	Description	Valeur recommandée
<code>animator</code>	<code>Animator</code>	Animator piloté par le script	Animator du modèle ennemi

Instructions d'utilisation dans Unity

1. Sélectionner le `GameObject` de l'ennemi.
2. Vérifier qu'il possède un `Rigidbody`.
3. Ajouter un composant `Animator` si ce n'est pas déjà fait.
4. Ajouter le script **EnemyAnimatorController**.
5. Glisser l'`Animator` de l'ennemi dans le champ **`animator`**.
6. Dans l'`Animator Controller`, créer les paramètres suivants : `IsMoving` (bool), `Attack` (trigger), `Death` (trigger).
7. Configurer vos transitions d'animation à partir de ces paramètres.
8. Depuis vos autres scripts d'ennemi, appeler `PlayAttack()` ou `PlayDeath()` quand nécessaire.

Dépendances

- Un `Animator Controller` contenant les paramètres `IsMoving`, `Attack`, `Death`
- Un `Rigidbody` pour calculer la vitesse via `linearVelocity`

Notes importantes

- Le script utilise `rb.linearVelocity.sqrMagnitude > 0.01f` : si l'ennemi se déplace sans `Rigidbody`, l'animation de mouvement ne sera pas fiable.
- Si `animator` n'est pas assigné, aucun paramètre n'est envoyé.
- Les méthodes `PlayAttack()` et `PlayDeath()` ne sont jamais appelées automatiquement par ce script : un autre script doit les invoquer.