

ALCON2026 動作指示書

提出者:Kimura Tomoaki

ID:alcon2026_017

1. 提出物の構成

提出用フォルダには、次の構成でファイルを配置する。

```
alcon2026_017_実行フォルダ/  
├─ alcon_017.exe  
├─ _internal/  
├─ weights/  
│   └─ student_distilled.pt  
├─ input.csv  
└─ 000/ 111/ 222/ 333/
```

`alcon2026_017.exe`、`_internal`、`weights`は同じ階層に置く。画像フォルダは、`input.csv`に記載した相対パスと一致させる。

2. 入力ファイル

実行前に、対象画像の一覧を`input.csv`として実行フォルダに配置する。

1行目に画像枚数を記載し、2行目以降に次の形式で記載する。

画像の幅, 画像の高さ, 画像フォルダ\画像ファイル名

例：

```
10,,  
5184,3888,000\P1060881.JPG  
1920,1080,000\RIMG2746.JPG
```

画像ファイル名とフォルダ名は、実際の配置と完全に一致させる。

3. 実行方法

コマンド実行

PowerShellを起動し、提出フォルダへ移動して実行する。

```
cd C:\path\to\alcon2026_017_実行フォルダ
.\alcon2026_017.exe
```

ダブルクリック実行

提出フォルダ内の`alcon2026_017.exe`をダブルクリックする。`input.csv`が同じフォルダにあれば実行できる。

4. 出力ファイル

実行後、次のファイルが作成される。

```
output.csv
000\P1060881-output.JPG
000\RIMG2746-output.JPG
...
```

`output.csv`には、画像サイズ、出力マスク名、4段階レベル、水稻画素数、雑草画素数、その他画素数、雑草率を記録する。

5. 4段階判定

雑草率の閾値は、すべての画像で共通とする。

レベル	雑草率
0	3.5%未満
1	3.5%以上7.0%未満
2	7.0%以上25%未満
3	25%以上

雑草率は、次の式で計算する。

$$\text{雑草率} = \text{雑草画素数} / (\text{水稻画素数} + \text{雑草画素数}) \times 100$$

6. 実行時の注意

- `input.csv`は`alcon2026_017.exe`と同じフォルダに置く。
- `weights/student_distilled.pt`を移動または改名しない。
- `_internal`フォルダを削除しない。
- `input.csv`の画像パスは、実際のファイル配置と一致させる。
- 実行中はPowerShellを閉じない。
- 同名の出力ファイルがある場合は上書きされる。

7. 実行確認環境

CPU: Intel(R) Core(TM) i9-10900KF @ 3.70GHz、メモリ: 32GB、OS: Windows 11で実行確認を行った。