Phần 1 : Phân tích lỗi

1. Lỗi định dạng tiêu đề

- 1. Thông tin chung hội nghị: Đang định dạng thủ công, cần chuyển sang Heading 1.
- 1.1. Tên hội nghị: Đang dùng Normal và in đậm, cần chuyển sang Heading 2.
- 1.2. Thời gian & địa điểm: Đang dùng Normal và in đậm, cần chuyển sang Heading 2.
- 2. Cơ cấu ban tổ chức: Đang định dạng thủ công, cần chuyển sang Heading 1.
- 2.1. Ban Nội dung: Đang dùng Normal, cần chuyển sang Heading 2.
- 2.1.1. Tiểu ban Kỹ thuật: Đang dùng Heading 3 nhưng bị nhầm cấp, cần chuyển sang Heading 3 nếu đây là mục chi tiết thuộc 2.1.
- 3. Lịch trình sự kiện: Chưa được gán Heading, cần chuyển sang Heading 1.

  Auto TOC dựa vào các kiểu Heading để nhận diện và sắp xếp tiêu đề, nên nếu các đoạn vẫn là Normal thì mục lục có thể bị trống.

2. Lỗi phân cấp Heading

Heading 2 dùng cho mục con, còn Heading 3 dùng cho chi tiết nhỏ hơn Heading 2. Nếu đổi nhầm H2 thành H3 hoặc ngược lại, mục lục sẽ hiển thị sai cấp và thụt lề không đúng.

Phần 2 :

Các bước sửa 7 dòng tiêu đề

1. Bôi đen dòng 1. Thông tin chung hội nghị, nhấn Ctrl + Alt + 1.
2. Bôi đen dòng 1.1. Tên hội nghị, nhấn Ctrl + Alt + 2.
3. Bôi đen dòng 1.2. Thời gian & địa điểm, nhấn Ctrl + Alt + 2.
4. Bôi đen dòng 2. Cơ cấu ban tổ chức, nhấn Ctrl + Alt + 1.
5. Bôi đen dòng 2.1. Ban Nội dung, nhấn Ctrl + Alt + 2.
6. Bôi đen dòng 2.1.1. Tiểu ban Kỹ thuật, nhấn Ctrl + Alt + 3.
7. Bôi đen dòng 3. Lịch trình sự kiện, nhấn Ctrl + Alt + 1.

Sau khi sửa, vào References → Table of Contents và chọn một mẫu mục lục tự động. Kiểm tra mục lục có đủ các cấp Heading 1, Heading 2 và Heading 3.

Nếu không cập nhật, mục lục có thể vẫn hiển thị số trang cũ.

Cách thực hiện:

1. Nhấp vào mục lục.
2. Chọn **Update Table**.

3. Chọn **Update page numbers only** nếu chỉ cần cập nhật số trang; chọn **Update entire table** nếu có thay đổi tiêu đề hoặc cấu trúc.
4. Nhấn **OK**.