

Story Scraper - Tool Lấy Nội Dung & Hình Ảnh Truyện

Tool Python hỗ trợ tải nội dung truyện và toàn bộ hình ảnh minh họa từ nhiều trang web truyện, tự động chuyển đổi sang định dạng **Markdown** (.md) sạch sẽ kèm ảnh local.

Tính năng nổi bật

- **Tự động nhận diện trang web:** Tự phát hiện CMS/template dựa vào URL truyện.
 - **Lấy trọn vẹn văn bản & hình ảnh:**
 - Trích xuất toàn bộ đoạn văn, tiêu đề từng chương, trích dẫn.
 - Tải tất cả hình ảnh minh họa trong chương về thư mục `images/`.
 - Tự động thay thế link ảnh trong Markdown thành đường dẫn ảnh nội bộ (`images/chapter-XX-img-YY.ext`).
 - Tải ảnh bìa truyện (`cover.webp` / `cover.jpg`).
 - **Tự động dịch sang tiếng Anh:** Toàn bộ từ tên truyện, tiêu đề chapter đến nội dung đều được tự động dịch sang tiếng Anh (sử dụng `--no-translate` nếu muốn giữ nguyên bản gốc).
 - **Tự động đăng lên CMS BlogBio (`--publish` hoặc `publish.py`):** Tự động đăng nhập, điền Featured image URL, tạo bài viết dạng **Content mode: chapter**, tự động tạo đủ số chapter kèm ảnh cover chung ở đầu description và liên kết điều hướng Next/Prev.
 - **Xuất file linh hoạt:**
 - Thư mục chapter riêng biệt: `chapter_01/title.md`, `chapter_01/content.md` (nội dung thuần text không chứa ảnh).
 - File tổng hợp toàn bộ câu chuyện: `full_story.md`.
 - **Tùy chọn phong phú:**
 - Tải toàn bộ truyện hoặc tải theo khoảng chương (`--from X --to Y`).
 - Tùy chỉnh thư mục xuất (`--output path`).
 - Tùy chỉnh khoảng dừng giữa các request (`--delay seconds`) chống chặn IP.
 - Tùy chọn chỉ lấy chữ, bỏ qua ảnh (`--no-images`).
 - Tự động đăng lên CMS (`--publish` hoặc `python publish.py <url>`).
 - **Thiết kế dạng Module (Plugin-based):** Dễ dàng mở rộng thêm parser cho các website truyện mới chỉ bằng cách kế thừa `BaseParser`.
-

Hướng dẫn sử dụng

1. Khởi động Web UI (Giao diện đồ họa trực quan)

Chỉ cần chạy lệnh sau, trình duyệt sẽ tự động mở giao diện điều khiển:

```
python app.py
```

 Truy cập: <http://localhost:5000>

2. Sử dụng qua dòng lệnh (CLI)

Tải truyện, dịch tiếng Anh và tự động đăng lên CMS:

```
python publish.py "https://sad.treeiq.biz/blog/story-slug/chapter-1"
```

hoặc với tài khoản CMS tùy chỉnh:

```
python main.py "https://sad.treeiq.biz/blog/story-slug/chapter-1" --publish --cms-url "https://your-cms.com" --cms-user "your_email" --cms-pass "your_password"
```

2. Chỉ tải truyện về máy (mặc định tự dịch tiếng Anh, không đăng CMS)

```
python main.py "https://intelligence.treeiq.biz/blog/story-slug"
```

3. Tải truyện giữ nguyên ngôn ngữ gốc (không dịch)

```
python main.py "https://intelligence.treeiq.biz/blog/story-slug" --no-translate
```

4. Tải theo khoảng chapter cụ thể

```
python main.py "https://sad.treeiq.biz/blog/story-slug/chapter-1" --from 1 --to 5
```

📁 Cấu trúc thư mục Output

```
output/
├── <story-slug>/
│   ├── cover.webp                # Ảnh bìa truyện
│   ├── chapter_01/
│   │   ├── title.md             # Tiêu đề chapter 1 (thuần text)
│   │   └── content.md           # Nội dung chapter 1 (thuần text, không có
ảnh)
│   ├── chapter_02/
│   │   ├── title.md
│   │   └── content.md
│   ├── ...
│   ├── full_story.md            # File tổng hợp toàn bộ các chapter đã tải
│   └── images/                  # Thư mục chứa toàn bộ hình ảnh tải về
```

🔗 Cấu trúc mã nguồn

```
scan_story/
├── main.py           # CLI điều khiển chính, điều phối tải, xuất Markdown,
gọi CMS
├── publish.py        # Shortcut tự động tải và đăng thẳng lên CMS
├── publisher.py       # Quản lý xác thực và đăng bài REST API CMS BlogBio
├── translator.py     # Tự động dịch tiêu đề và nội dung sang tiếng Anh
├── downloader.py     # Quản lý HTTP session, User-Agent, tải HTML & ảnh,
retry
├── parsers/
│   ├── base.py       # Interface BaseParser chung
│   └── treeiq.py     # Parser TreeIQ CMS (hỗ trợ cả multi-chapter và
single-page)
│   └── ahcms.py      # Parser AH CMS Script
└── output/          # Thư mục lưu kết quả mặc định
```

🔑 Quản lý Bản quyền & Cấp Key theo tháng

Hệ thống bảo mật sử dụng cơ chế **khóa theo Mã Máy (Hardware ID / HWID)** và **thời hạn ngày sử dụng**:

1. Dành cho Admin

⚠️ **LƯU Ý:** File `keygen.py` chỉ admin giữ, **KHÔNG** gửi file này khi chia sẻ tool cho người khác!

A. Tự kích hoạt quyền Admin cho chính máy tính này (Hạn 10 năm):

Chỉ cần chạy lệnh 1 chạm:

```
python keygen.py --self
```

Hoặc tùy chỉnh tên Admin:

```
python keygen.py --self -u "TenCuaBan"
```

Tool sẽ tự động nhận diện mã máy hiện tại và kích hoạt sẵn vào file `.license` (hạn dùng 10 năm).

B. Cấp License Key cho người dùng khác (theo tháng):

Khi người dùng gửi mã máy (HWID) cho bạn, chạy lệnh sau để tạo License Key:

```
# Cấp 30 ngày (1 tháng)
python keygen.py -u "TenNguoiDung" -m "XXXX-XXXX-XXXX" -d 30

# Cấp 60 ngày (2 tháng)
python keygen.py -u "TenNguoiDung" -m "XXXX-XXXX-XXXX" -d 60
```

Sau đó copy chuỗi **KEY** được tạo gửi cho người dùng.

2. Dành cho Người dùng (Kích hoạt tool)

- **Cách 1 (Trên Web UI):** Mở <http://localhost:5000> -> Bấm vào huy hiệu Bản quyền ở góc trên -> Dán Key vào và bấm **Kích hoạt**.
- **Cách 2 (Trên dòng lệnh CLI):**

```
python main.py "<story_url>" --license-key "<KEY_DO_ADMIN_CAP>"
```

- **Cách 3:** Lưu trực tiếp chuỗi key vào file **.license** trong thư mục tool.