game Caro instal Virtualbox buxa website virtual box dan downla sesual os yang digunakan

membuat virtual machine KEE KLIK new . dibagian "Type" pilih as yang ingin dijalankan . pada " version bisa memilih tipi dari os yang sudah dipilih, situah itu pilih memory size/Ru terus pilih "Create a virtual hard disk now", "pilih "VDI (virtual disk image", Jika adapirihan "Pynamicary auocated" atou " Fixed Size" maka !

Jika kito mengambil) lika mengambic pam 1068 maka Hodak 10 GB makas akan langsung dipotong 10 GB merainkan bertahap dipotono 10GB fergantung banyaknya apukasi yang diinstal

,195d

scianjutnya pilih hard disk yang ingin digunakan. Jika semua sudah selesai down Load Lagi File 150-nyo

can de wob browser " media creation foor windows 11" (Ini kama yang ingin distacuindous! aphikast

pilih dari microsoft.com, Cari tuusan Creat Windows II Instalation media "dan download, setelah itu buka pilenya, klik nex aja sampai ada tulisan pilihan "usB Flashi..." atau "ISO file" pilih yang ini dan pilih dimana Ingin menyimpan file Iso-nya dan tunggu

Cara instal file 180 ke virtualbox

pilih <u>Setting</u>, dibagian <u>system</u> postikan

sama dongan diaway, Floppy di uncuntarg, disebelahnya ada "processor"

Cox dulu processor dani task manager

pilih bagian "perfomance" dan "Cpu"

Lihat dibagian logical processor", Jangan

sampai penuh [hampir pilih tangah tangan

seperempatnya, pagian "display"

Pilih sampai penuh, di "Storage"

pencet "Empty" dan pencet logo disk

pilih yang "Choose a disk pile" plih

file 180 tadi, centang juga live coloni

dan "ok" Jika Ingin memulai kile

Start

## menyiapkon virtual machine

Ringkasan:

1. Instal virtualbox dari websitenya dan sesuaikan dengan versi komputer

- 2. Jika sudah di instal. Klik NEW isi "nama", "Type"/sesuai os yang de ingin dipakai). dan "Vesion" (ini tipe dari os)
- 3. selanjutnya pada memory size guna. kan yang direkomen dosikan
- 4. pada Hard disk pilih "Create a Virtual hard disk now"
- 5. Hard disk File type pilih yang "VPI"
- "Dynamically auxoted"
- 7. FILE LOCATION and Size pilih sebanyak yang kalian mau

## pownload file 150

- 1 1 Search " media Creation tool window II)
- 2. pilih " Creat windows 11 Creation
- 3 Jina udah di instal buka filenyadan kuk next aja sampai muncul Choose which media to use pilih " iso file

Instal pice 150 ke virtual box

1. Pilih " Setting"

2. pilch (system), pado "matherboard"

base memory sama dengan inv. di Boot Order motition floppy 3. pilik "processor" dibagian "processors) pilih Sccukupnyo 4 (Display) bogian "screen", "video memori pilih sampai rata kanan 5. pada " Storage" pencet " Empty ". klik logo disk, dan "Choose disk pile"; pilih file 150 yang diinstal tadi dan nyalakan "Live CDI DVD" · KILIK OK" Instalasi windows 11 1. Language to instal English Time and currency format : Indo 2. Instal now

3. I don't have a production key

4. Pilih versi yang ingin di instal (misalnya gak bisa, pas di menu "instal now" penect shift +

F10, dan ketik regedit)

Cpilih HKEY. LOCAL. MACHING System (setup, kuk kanan pada folder setup. kuk kanan pada folder setup. kuk new Law key, bennama Lab Config. Kuk kanan pada Etab Config. "new."

1. Chanti time and curently Format Jadi Indonesia

2. HE KUK"INSTOL now"

3 Klik "idon't have production key"

4. pilih versi yang ingin diinstal

a. poda menu "instal now", kuk

b ketik regedit

c buko Folder HKEY-LOCAL-MACHINE / SYSTEM/ SETUP

don new, kuk key, berinamo "Lab Config"

. Klik kanan pada "LabConfig", new , DWORD (32bit) Value, dan beri nama "Bypass Secure Boot Check"

F. KILIK dua kali pada dan pada Value dato " 000000001"

9. topi namanya "Bypass TPMCheck"

the kuk yang ini

i. Closi semuanya dan coba instal

5. piuh "custom: instal ... ", terus next

6. tunggu semuanya turinstol, dan "Restart now"

1. Indonesia, us, skip, skpnow, "strup for personal use", "sign in option", "offunc account", skp for now", berinama, pw skp, next, next. acsop

cara full Screen

- 1. buka " Devices", "Insert Guest ..."
- 2 buka FILE explorer, "CD prive (D)\_"
- 3. pilih yang "VBoxwind .... and 64" (misal pakai intel pilih" VBOX ....."
- 4. kun dua kali , yes, next, heat,
- instal, instal, pinish s. vecw, full screen, swith

supara Hidak Full Screen

1. View Ldibawah)
2. seamles Node, swith (ctrl + F