

Generazione delle CSR

Esempio di generazione delle CSR (per utenti esperti)

Di seguito è mostrato un esempio di generazione delle **CSR** (*Certificate Signature Request*) mediante l'utilizzo di comandi **OpenSSL**.

- Il primo passo consiste nella Generazione della chiave RSA mediante il comando: `openssl genrsa -out mykey.key 2048`
- Il secondo passo consiste nella Generazione della CSR mediante il comando: `openssl req -new -key mykey.key -out mycsr.csr`

Di seguito è riportato un esempio dei dati richiesti dal comando OpenSSL per la generazione della CSR (in inglese) e, in grassetto, alcuni esempi per le informazioni da inserire.

Si ricorda che nel common name deve essere indicato il Codice Fiscale del Sottoscrittore preceduto da 'SDI-' (esempio: SDI-01234567891):

*You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank.
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.*

*Country Name (2 letter code) [AU]:***IT**
*State or Province Name (full name) [Some-State]:***Provincia**
Locality Name (eg, city) []:
*Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:***Nome Azienda**
Organizational Unit Name (eg, section) []:
*Common Name (eg, YOUR name) []:***SDI-01234567891**
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Nota per la generazione delle CSR

per la CSR client, nel County Name della richiesta deve essere indicato nel campo Paese dell'Identificativo Fiscale del Sottoscrittore e nel campo Common Name il valore inserito nel campo Codice preceduto da 'SDI-' (SDI-123)

per la CSR server si può scegliere se procedere come per la CSR client oppure se inserire nel Common Name l'hostname del server che ospita il servizio.

Formati CSR accettati

Il Sistema di Interscambio accetta CSR in formato .der, .pem e .arm.