



DESIGNAR ESPACIOS DEL PARQUEADERO

ACTORES

Administrador

REQUISITO

RF_03. Cuando el administrador selecciona un espacio de parqueo en el mapa del parqueadero, el sistema permite marcar si el espacio es para carro, moto o bicicleta para así clasificar los espacios de parqueo.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso le permite al administrador designar el tipo de vehículo (carro, moto o bicicleta) para cada espacio de la matriz de espacios. Una vez completado, el sistema guarda el tipo de vehículo para el cual fue designado cada espacio.

PRECONDICIONES

- El administrador debe tener una sesión activa con el rol de administrador tras haber iniciado sesión correctamente.
- El administrador debe estar en la sección de "Configuración de mapa".
- Debe estar creada la matriz de espacios del parqueadero.

FLUJO NORMAL

1. El administrador accede a la sección de "Designar espacios del parqueadero"
2. El sistema muestra la matriz de espacios y permite elegir uno de los espacios.
3. El administrador selecciona cualquier espacio (no asignado, carro, moto o bicicleta) para elegir de qué tipo de vehículo (carro, moto, o bicicleta) será dicho espacio.
4. El administrador puede realizar el paso 3 para cada uno de los espacios.
5. El administrador presiona el botón "Guardar cambios".
6. El sistema actualiza la matriz de espacios, ahora mostrando el tipo de vehículo designado que tiene cada espacio si este es diferente de "no asignado".

POSTCONDICIONES

- Se ha designado el tipo de vehículo de los espacios de la matriz de espacios.

NOTAS

Configuración de Mapa

Defina las dimensiones de su instalación y las categorizaciones de los espacios.

Dimensiones de la Cuadrícula

FILAS

12 Eje Y

COLUMNAS

18 Eje X

Regenerar Cuadrícula

Dimensiones de la Cuadrícula

Asignar Automóvil **ACTIVO**


Asignar Moto

Asignar Bici

Sin asignar

VISTA PREVIA DEL MAPA INTERACTIVO

AUTO MOTO BICI



TOTAL DE ESPACIOS: 216

ASIGNADOS: 142 SIN ASIGNAR: 74

Descartar Cambios

GUARDAR