

Ajustes y preajustes

1. Pulsa Ctrl+, para abrir **Ajustes**. En **Ratón**, las páginas **UV** y **Rotación** tienen una lista de preajustes (MDLxL, MDLVis, Freeform, Manipulator) y todas las opciones. Pequeñas vistas previas animadas muestran qué hace cada una.
2. En **Atajos de teclado** se puede reasignar cada atajo y cada tecla de arrastre del ratón.
3. **Guardar como** y **Cargar desde…** comparten atajos, ajustes de arrastre y apariencia como archivos de preajustes. Ctrl+F2 busca comandos; Shift+F3 cambia la barra entre **Gráfica**, **Borde** y **Ocultos**.



Citadel Paint - Nueva capa base y Detalle


1. Haz clic en **Citadel Paint**, elige **Nueva capa base** y luego **Empezar a pintar**. Las piezas quedan rectas, con muchas menos costuras, y las cabezas reciben más píxeles.
2. Pulsa **Seleccionar**, haz clic en una parte del modelo y ajusta **Detalle** con el deslizador o el número. 1 es lo normal. Las demás piezas dejan sitio, tu pintura se mueve con ellas y Deshacer restaura la disposición anterior.
3. También hay **Simetría** (V), **Suavizado**, Alt + arrastrar para girar la vista y Ctrl + arrastrar con botón derecho para el tamaño y la dureza del pincel.






Huesos - Menear


1. Abre **Huesos** y selecciona un hueso.
2. Pulsa **Menear** en las herramientas (o la tecla J). Los huesos seleccionados se balancean en la vista previa y las partes mal vinculadas se estiran o se quedan atrás.
3. Elige otro hueso para balancearlo. Vincula y comprueba de nuevo sin desactivarlo. Nunca cambia el modelo ni sus animaciones.






Desacoplar y Escalar


1. Haz clic derecho en **Desacoplar** para abrir la casilla **Dispersar**. Activada: las esquinas separadas se apartan. Desactivada: los vértices se separan, pero cada copia queda en su sitio. El botón y la tecla U usan esta opción.
2. Mantén Ctrl mientras arrastras con **Escalar**. Cada pieza se acerca o se aleja del pivote y conserva su tamaño. Si juntas del todo, las piezas iguales quedan exactamente una sobre otra.
3. Puedes pulsar o soltar Ctrl durante el arrastre. Todo el arrastre es un solo paso de Deshacer.







EMTR - Rotar y Añadir cinta

1. Abre **Editor de emisores**. En **Movimiento**, arrastra en la vista previa los controles de Rotar del editor principal para girar el emisor en X, Y y Z. **Brillo de héroe** tiene los mismos controles.
2. Con vértices seleccionados, pulsa **Añadir cinta** y arrastra el control para colocarla. La cinta tiene el aspecto de una estela de arma nativa y solo aparece durante el golpe.
3. Los campos de cinta actualizan la estela mientras los cambias, y las cintas aditivas siguen **Intensidad**.








FX - Añadir emisor


1. Con una parte seleccionada, pulsa **Efectos de superficie** (FX) y elige un aspecto. Con dos o más geosets marcados, el efecto se ajusta a ellos como una sola superficie.
2. En **Partículas**, elige un emisor. Solo aparece en la vista previa. Elige otro para cambiarlo, o la opción vacía **Añadir emisor** para quitarlo.
3. Pulsa **Añadir** para conservar el emisor como capa. **Aplicar efecto** también incluye un emisor que aún estés previsualizando.






Calcular límites

1. Pulsa F12 para abrir **Guardar como** y marca **Calcular límites**. La opción se recuerda.
2. El mismo **Calcular límites** está en el inspector del modelo y en **Insanity FIxer** de OptimizeXL.
3. Reconstruye las cajas del modelo, de las animaciones y de los geosets. Se dejan fuera los fondos de retrato, los brillos de héroe y de equipo y las mallas de efecto aditivas, para que la barra de vida quede a la altura correcta.





OptimizeXL - Eliminar redundancia exacta

1. Abre **OptimizeXL**. En **Insanity FIxer**, abre **Correcciones propuestas** y elige **Eliminar redundancia exacta**.
2. Elimina claves finales repetidas, pistas constantes y triángulos colapsados. El texto indica qué se quitará y el cuadro muestra lo que se ahorra. Revisa Antes y Después.
3. Pulsa **Aprobar** para conservarlo y luego **Guardar**.

