ARP spoofing y MITM

10:32 p. m.


En Linux

arp -e

```
Failed to restart NetworkManager.service: Unit NetworkManager.se

┌──(root💀kali)-[/home/kali/Apps/evilTrust]
└─# arp -e
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask
192.168.1.84             ether   12:ce:9c:94:bc:d3   C
_gateway                 ether   38:e3:c5:36:c5:38   C
192.168.1.113            ether   28:d1:27:b1:a7:b4   C
192.168.1.84                     (incomplete)
```

El protocolo ARP tiene como fin el encontrar la MAC que tiene asignada una IP



En windows

arp -a

```
EnriqueAbdiel@LAPTOP-8D2AFP54 MINGW64 ~
$ arp -a


Interfaz: 192.168.59.1 --- 0x9
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.59.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.2              01-00-5e-00-00-02     estático
  224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.250            01-00-5e-00-00-fa     estático
  224.0.0.251            01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252            01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.102.18         01-00-5e-7f-66-12     estático
  239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  239.255.255.251        01-00-5e-7f-ff-fb     estático

Interfaz: 192.168.1.182 --- 0xd
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.1.72           74-ec-b2-e9-bb-14     dinámico
  192.168.1.77           f0-6e-0b-22-ab-e1     dinámico
  192.168.1.113          28-d1-27-b1-a7-b4     dinámico
  192.168.1.235          10-5b-ad-9b-75-0d     dinámico
  192.168.1.254          38-e3-c5-36-c5-38     dinámico
  192.168.1.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.250            01-00-5e-00-00-fa     estático
  224.0.0.251            01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252            01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.102.18         01-00-5e-7f-66-12     estático
  239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  239.255.255.251        01-00-5e-7f-ff-fb     estático
  255.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

Interfaz: 192.168.141.1 --- 0x17
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.141.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.2              01-00-5e-00-00-02     estático
  224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.250            01-00-5e-00-00-fa     estático
  224.0.0.251            01-00-5e-00-00-fb     estático
```


Las tablas ARP direccionan las IP de los dispositivos conectados a una MAC.

El objetivo es cambiar las tablas ARP para redireccionar los paquetes al atacante.



Para sacar provecho a esto se usa MiTM, para analizar el tráfico de la víctima. Para ello usaremos la herramienta Ettercap






Al hacer el escaneo de hosts, nos salen los dispositivos cone


Añadimos a la víctima al Target 2
Añadimos al router al Target 1 (está como el gateway)


```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . : 2806:107e:20:14e8:8991:
   Dirección IPv6 temporal. . . . . . . : 2806:107e:20:14e8:f105:
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8991:c8c9:ed2c:89
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::1%15
                                       192.168.1.254
```

Nuestra victima es una máquina Windows 11 con la ip 192







En la maquina atacante, debemos habilitar el ip forward, para que los paquetes de la victima, lleguen al router

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Usando wireshark se podrá ver TODO el tráfico sin cifrar