

Презентация по лабораторной работе №4

Амуничников Антон

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Амуничников Антон Игоревич
- 1132227133
- уч. группа: НПИбд-01-22
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

Выполнение лабораторной работы

Построенная топология

Рис. 1: Построенная топология

Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aiaunichnikov-sw-1

Switch>enable: Переход в режим привилегированного EXEC, который позволяет выполнять более сложные команды.

Switch#configure terminal: Переход в режим глобальной конфигурации, где можно настраивать различные параметры устройства.

Switch (config)#hostname msk-donskaya-sw-1: Установка имени хоста коммутатора на "msk-donskaya-sw-1".

msk-donskaya-sw-1 (config)#interface vlan2: Переход к настройкам интерфейса VLAN 2.

msk-donskaya-sw-1 (config-if)#no shutdown: Включение интерфейса VLAN 2 (по умолчанию интерфейсы могут быть отключены).

msk-donskaya-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0: Назначение IP-адреса 10.128.1.2 с маской подсети 255.255.255.0 для интерфейса VLAN 2.

msk-donskaya-sw-1 (config)#ip default-gateway 10.128.1.1: Установка шлюза по умолчанию на 10.128.1.1, что позволяет устройству отправлять пакеты в другие сети.

msk-donskaya-sw-1 (config)#line vty 0 4: Переход к настройке виртуальных терминалов (VTY) для удаленного доступа (SSH или Telnet).

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#password cisco: Установка пароля “cisco” для доступа к виртуальным терминалам.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#login: Включение проверки пароля при доступе к виртуальным терминалам.

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit: Выход из режима настройки VTY.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#line console 0`: Переход к настройке консольного порта.

`msk-donskaya-sw-1 (config-line)#password cisco`: Установка пароля “cisco” для консольного доступа.

`msk-donskaya-sw-1 (config-line)#login`: Включение проверки пароля для консольного доступа.

`msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit`: Выход из режима настройки консоли.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#enable secret cisco`: Установка секретного пароля для доступа к привилегированному режиму EXEC, который будет зашифрован.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#service password-encryption`: Включение шифрования паролей в конфигурации, чтобы они не отображались в открытом виде.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#username admin privilege 1 secret cisco`: Создание пользователя "admin" с уровнем привилегий 1 и секретным паролем "cisco".

`msk-donskaya-sw-1 (config)#ip domain-name donsкаya.run.edu`: Установка доменного имени для устройства.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#crypto key generate rsa`: Генерация RSA ключей для шифрования, необходимая для настройки SSH.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#line vty 0 4`: Снова переходим к настройке виртуальных терминалов для SSH.

`msk-donskaya-sw-1(config-line)#transport input ssh`: Ограничение доступа к виртуальным терминалам только через SSH.

`msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit`: Выход из режима настройки VTY.

`msk-donskaya-sw-1 (config)#exit`: Выход из глобального режима конфигурации.

`msk-donskaya-sw-1#write memory`: Сохранение текущей конфигурации в память, чтобы изменения не потерялись после перезагрузки устройства.

Настройка коммутатора

Рис. 2: Настройка коммутатора

Настройка коммутатора

Рис. 3: Настройка коммутатора

Настройка коммутатора

Рис. 4: Настройка коммутатора

Настройка коммутатора

Рис. 5: Настройка коммутатора

Настройка коммутатора

Рис. 6: Настройка коммутатора

Провел подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.