CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE SITES

Objetivos:

- Criação de páginas Web
- Gestão de páginas e menus
- Inserção de componentes e sua configuração
- Publicação do Sites

O Wix é uma ferramenta gratuita, que permite criar, personalizar e publicar sites. Para utilizar o Wix não é necessário ter conhecimentos sobre web design ou programação. O Wix é uma ferramenta de criação de páginas muito fácil de usar e permite total liberdade na criação.
Para criar um site basta escolher um dos inúmeros templates prontos, editar o template e inserir/personalizar o conteúdo desejado. É também possível criar um site de raiz.
Depois de publicado é possível aceder ao site através do URL <nomeUtilizador>.wix.com/nomeSite. O Wix fornece também a possibilidade de adquirir um domínio próprio. Fazendo um upgrade por um custo é também possível retirar a publicidade do Wix do site.
O Wix possui uma interface gráfica do tipo arrastar e soltar (Drag&drop). Elementos comuns, como galerias, formulários, AddOns, imagens, áudio, vídeo e porções de HTML são facilmente inseridos e a ferramenta tem uma enorme variedade de fotos e texturas para planos de fundo.

Exercício 1 - Criação de uma página pessoal

1. Crie uma conta no Wix.
   1.1. Aceda a http://pt.wix.com.
   1.2. Carregue em “Entrar”:



1.3. Crie uma nova conta:

2. Depois de efetuar login, escolha no botão "**Crie Seu Site**".

3. O Wix disponibiliza um conjunto vasto de templates. Clique em Portfólio e Currículo → Currículo e **edite** o template "Currículo".



O Wix apresenta uma janela onde mostra como é possível personalizar o template.



3.1. Edite o título do site e coloque o seu nome. Modifique o *Tamanho* para *50*).

3.2. Altere o nome do item do menu "PROJECTS" para "INTERESSES PESSOAIS" em *Páginas – Projects – Configurações de Página – Nome da Página*.



4. Na página principal (Home) altere o botão azul "MEU TRABALHO" para "MEUS INTERESSES". Verifique que este botão tem um link para a página "INTERESSES PESSOAIS", que pode ser alterado.

5. Altere a foto da página principal. Se não tiver nenhuma foto sua, escolha uma do *Wix* (clicar na imagem – *Alterar Imagem* – clicar no tab *Wix Gratuito* – escolha uma das imagens existentes).

6. Modifique o fundo do site para um novo à sua escolha (clicar em 

).



7. Modifique o estilo do Menu para um estilo à sua escolha.

8. Aumente o tamanho dos botões do menu e diminua a secção do cabeçalho.

9. Modifique a cor de fundo do cabeçalho.

10. Formate o título da página (o seu nome) com as seguintes formatações:
    - Estilo → "Titulo 1", com tamanho 50.
    - Fontes → Stencil.
    - Efeitos → com sombra à sua escolha

11. Aplique ao título uma animação à sua escolha.

12. Na página "Interesses Pessoais" adicione mais 3 imagens à sua escolha ao 1º item Galeria Slider.
13. Na página "Contacto" modique as configurações do formulário do contacto.



    - Confirme ou configure o seu endereço de email.
    - Acrescente o contacto telefónico como campo não obrigatório
    - Configure o campo mensagem como campo obrigatório.
14. Modifique o *layout* do seu formulário de contacto.
15. Configure os botões das Redes sociais:
    - Atualize o *link* botão do facebook para a sua conta de facebook
    - Altere a imagem do icon do facebook para o seu icon *standard*.
    - Elimine o icon do Google+.

16. No menu das *Páginas*:
    - Elimine a página *Resume* (deverá também eliminar o botão correspondente na página principal).
    - Escolha Transição de Páginas Vertical.

- Adicione uma nova página com o nome *Actividade Profissional*. Posicione esta página entre a página principal (home) e a *Interesses Pessoais.*
- Faça a cópia do botão "Meus interesses" e configure o novo botão para que abra a nova página (configure também a cor do botão).



17. Insira 3 textos na nova página:
    - "A minha actividade" → Texto do tipo **Título**
    - "Gestor de Redes Sociais" → Texto do tipo **título mínimo**
    - "Gerir a comunicação de uma marca nas redes sociais não é tarefa fácil. Confie em mim pois essa é a minha área" → Texto do tipo **parágrafo**
    - Formate os texto como desejar (fonte, tamanho, animação).
18. No nova página:
    - Insira um botão que permitirá ir para a página **Contacto**.



- Insira um componente para o Google.Mapas



- Altere o endereço do mapa para "Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria" e descrição para "Escritório".



19. Altere o conteúdo do site com a sua informação pessoal.
20. Guarde e pré-visualize o site.
21. Publique o seu site online.
22. Faça um ***printSreen*** das páginas **Home** e **Contacto** e cole-as num documento do Word. Copie o URL e cole-o também no documento. Submeta o ficheiro na página da unidade curricular.
23. Volte à página Inicial do Wix e verifique em "Meus Sites" a existência do novo site. Pode voltar a editá-lo mais tarde.

Exercício 2 - Criação de uma página de uma empresa

1. Crie um novo site.
2. No template ***Em branco*** escolha ***Cabeçalho em faixa***.
3. Escolha um ***background*** à sua escolha e aplique-o a todas as páginas do site.
4. Aplique uma imagem à sua escolha na faixa do seu site, ou seja, no cabeçalho.
5. Escreva o título do seu site e formate o texto bem como a caixa de texto.
6. Escolha um design para os botões do **menu**,
7. Altere o nome dos items do menu como apresentado na imagem seguinte.
8. Copie o texto (do ficheiro fornecido) para a caixa de texto à direita. Formate o texto para que seja visível.
9. À esquerda adicine uma imagem da categoria ***negócios***. Elimie os restantes componentes.
10. Adicione dois botões abaixo do texto. Um botão deverá abrir a página do IPleiria (www.ipleiria.pt) e outra que deverá abrir a página *Contato.*

11. Abra a página **Software** e copie o texto fornecido.
12. Formate o título do texto para o estilo **Título grande** (tamanho 40 e sombra) e o corpo do texto para **parágrafo1** (tamanho: 24). Aplique uma animação ao texto.

13. Na página **Hardware** copie o texto fornecido.
14. Altere duas formas para imagens alusivas aos hardware.
15. Na página **Galeria** (subpágina da página *Hardware*) aplique algumas imagens à galeria da esquerda e altere o design da galeria da direita para **Galeria 3D**. Adicione a esta galeria imagens da categoria computador.



16. Adicione uma animação à sua escolha à transição das páginas.
17. Adicione uma nova página com o nome Posto de Vendas. Coloque a página antes da página CONTATO.
18. Altere a Página “Contato” com os seus dados.
19. Grave e publique o site.

Importante:
Após publicação de um site na web, já não é possível retira-lhe essa caraterística, sem que o tenha que eliminar. Para evitar essa eliminação existem mecanismos que ajudam a manter o site sem que os utilizadores online o vejam na integra. Para tal siga os seguintes passos:

20. No editor do site clique no menu **site → Configurações do site → SEO** e desligue a permissão *Permita que os motores de busca incluam seu site nos resultados da busca*.

21. Nas configurações das páginas duplique a página principal (*Home*)



22. Configure a nova página (a cópia da *Home*) para que passe a ser a nova página principal.



23. Elimine todas as ligações/botões da nova página inicial e escreva “Página em construção”. A partir deste momento terá o seu *website* com várias páginas mas para o exterior apenas ficará disponível a nova página principal.



Nota: Caso a sua página use cabeçalho, ao eliminar o menu, este será eliminado em todas as restantes páginas, pelo que, quando desejar colocar todo o website totalmente disponível deverá inserir novamente o menu e eliminar a página em construção redefinindo a antiga *Home* como página principal.

24. Abra o ficheiro que se encontra na página da UC (*Wix_n000000.docx*) e preencha-o com os dados solicitados. Submeta o ficheiro na página da unidade curricular.