



Microsoft Endpoint Manager

Geräte Manager (DEM) einrichten

INHALT

1.	Geräteregistrierungs-Manager (DEM)	3
2.	Hinzufügen eines Geräteregistrierungs-Managers	3

1. GERÄTEREGISTRIERUNGS-MANAGER (DEM)

Ein Geräteregistrierungs-Manager (DEM) ist ein Nicht-Administrator-Benutzer, der Geräte in Intune registrieren kann. Geräteregistrierungs-Manager sind nützlich, wenn Sie viele Geräte registrieren und für die Verteilung vorbereiten müssen. Personen, die mit einem DEM-Konto angemeldet sind, können **bis zu 1.000 Geräte registrieren und verwalten**, während ein Standardkonto ohne Administratorrechte nur 15 Geräte registrieren kann.


Ein DEM-Konto erfordert eine Intune-Benutzer- oder -Gerätelizenz und einen zugeordneten Azure AD-Benutzer. Globale Administratoren und Intune-Dienstadministratoren können Geräteregistrierungs-Manager im Microsoft Endpoint Manager Admin Center hinzufügen und verwalten.

Ein Geräteregistrierungs-Manager kann die folgenden Methoden verwenden, um Geräte in Intune zu registrieren:


- Massenregistrierung für Windows-Geräte
- DEM-initiiert über die Registrierung im Unternehmensportal
- DEM-initiiert über Azure AD-Join

2. HINZUFÜGEN EINES GERÄTEREGISTRIERUNGS-MANAGERS


Melden Sie sich beim Microsoft Endpoint Manager Admin Center an.




Wählen Sie Geräte > Geräte registrieren aus.



Wählen Sie Geräteregistrierungs-Manager aus.



Klicken Sie auf Hinzufügen.



Geben Sie im Feld **Benutzername** den Benutzerprinzipalnamen des Benutzers ein, den Sie hinzufügen.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Der neue Geräteregistrierungs-Manager wird der Liste der DEM-Benutzer hinzugefügt.

