M2L

Manuel AdminGraylog

Valentin Baudet

Table des matières

Accès à l'interface 2
Gestion des entrées 3
Ajout et configuration d'une machine cliente (Linux) 4
Vérification sur l'interface Web Graylog 4
Configuration de la machine à surveiller (Client) 4
Validation de la réception 5
Définition 7

Accès à l'interface

L'administration se fait entièrement via un navigateur Web.

URL : 172.22.100.15 :9000

Identifiant : admin

Mot de passe : Bonjour123!

Gestion des entrées

Les "Inputs" sont les points d'entrée des logs. Sans eux, Graylog ne reçoit rien.

Aller dans l'onglet System puis Inputs.



Un input nommé "Logs_Serveur" (Syslog UDP) doit être sur Running (bouton vert).

Si le bouton est rouge, cliquez sur Start pour relancer la capture des logs sur le port 1514.

Ajout et configuration d'une machine cliente (Linux)

Pour qu'une nouvelle machine (ex : un serveur Web, une base de données ou un Switch) apparaisse dans Graylog, l'administrateur doit configurer le client pour qu'il exporte ses journaux vers le collecteur centralisé.

Vérification sur l'interface Web Graylog

Avant toute manipulation sur le client, assurez-vous que la "porte d'entrée" est ouverte :

- Allez dans l'onglet System > Inputs.
- Vérifiez que l'entrée Syslog UDP affiche le statut Running (vert).
- Notez l'adresse IP du serveur Graylog (ex : 172.22.100.15) et le port configuré (ex : 1514).

[IMAGE : Capture d'écran de l'Input Syslog UDP en vert]

Configuration de la machine à surveiller (Client)

La configuration se fait via le service standard syslog présent sur la majorité des distributions Linux.

- Connectez-vous en SSH sur la machine cliente.
- Éditez le fichier de configuration principal :
  nano /etc/rsyslog.conf
- Ajoutez la ligne suivante à la toute fin du fichier pour rediriger tous les flux :
  . @172.22.100.15:1514

Redémarrez le service pour appliquer la modification :

```
systemctl restart rsyslog
```

Cas d'une machine Windows (Serveur ou Poste client)

Pour récupérer les logs d'un environnement Windows, l'utilisation de Winlogbeat est recommandée.

1. Côté Graylog : Créer un Input de type "GELF TCP" (format optimisé pour Windows).
2. Côté Windows : Installer l'agent NXLog pour Windows.

- Configurer l'adresse IP du serveur Debian dans le fichier sidecar.yml.
- Démarrer le service Windows "Graylog Sidecar".

Validation de la réception

Une fois le service redémarré, la machine doit se déclarer automatiquement dans l'inventaire.

- Sur l'interface Graylog, cliquez sur l'onglet Search.
- Dans la barre latérale gauche (Sidebar), observez la section Sources.
- Le nom d'hôte (Hostname) de la nouvelle machine doit apparaître dans la liste.

Recherche et Analyse (Search)

Pour diagnostiquer un problème ou vérifier une connexion :

- Cliquer sur l'onglet Search.



- Filtrage : Utiliser la barre de recherche (ex : SRV-DC1).
- Temps : Sélectionner la période souhaitée (ex : "Relative" > "Last 1 Day").
- Détails : Cliquer sur un log pour déplier les informations (heure exacte, niveau de gravité, message).

Définition

Input : C'est la "porte d'entrée" qui écoute les messages arrivant du réseau (ex : port UDP 1514).

Stream : C'est un "entonnoir" qui permet de trier les logs (ex : un Stream pour les serveurs Web, un autre pour les Switchs).

Dashboard : Une page de visualisation regroupant des graphiques pour une lecture rapide.