Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №1 по дисциплине «Надежность программного обеспечения» на тему «Законы распределения наработки аппаратных средств до отказа»

Выполнил: Мешок А.Д.

студент группы 951002

Выполнил: Скробат Д.А. студент группы 951002

Проверил: Деменковец Д.В.

Тема: исследование закона распределения непрерывной случайной величины наработки объектов до отказа.

Схема выполнения задания:

- 1) построить зависимости функции плотности распределения от параметров закона;
- 2) построить зависимости функции распределения вероятностей от параметров закона;
- 3) построить зависимости характеристик положения от параметров закона:
 - 1. Математического ожидания;
 - 2. наиболее вероятного значения (моды);
 - 3. 50% процентного квантиля (медианы);
- 4) построить зависимости характеристики рассеяния в виде дисперсии (или среднеквадратичного отклонения) случайной величины от параметров закона;
- 5) построить зависимости характеристики асимметрии в виде коэффициента асимметрии случайной величины от параметров закона.

Вариант распределения: Бета-распределение.

1. Функция плотности Бета-распределения

Производной функции распределения называется плотностью распределения (иначе – «плотностью вероятности») непрерывной случайной величины X. В контексте надежности является вероятностью того, что объект откажет на определенном интервале времени.

Плотность Бета-распределения имеет вид:




Рис. 1.1 «Плотность распределения наработки до отказа»

2. Функция Бета-распределения

Функция распределения - функция, характеризующая вероятность того, что ПС откажет хотя бы 1 раз в течение заданной наработки (программное средство работоспособно в начальный момент времени).

$$F(t) = \int_{0}^{t} f(t) dt$$




Рис. 2.1 «Вероятность отказа»

3. Начальные моменты

Начальный момент – числовые характеристики распределения случайной величины.

Первый начальный момент:

$$\alpha 1(\alpha,\beta) = \int_{0}^{1} t f(t) dt$$

Второй начальный момент:

$$\alpha 2(\alpha,\beta) = \int_{0}^{1} t^{2} f(t) dt$$

Третий начальный момент:

$$\alpha 3(\alpha,\beta) = \int_{0}^{1} t^{3} f(t) dt$$

4. Математическое ожидание

Математическое ожидание — среднее значение случайной величины. Для подсчета будем использовать 1-ый начальный момент. В надёжности — средняя наработка до отказа (фактически, время до первого отказа системы).

$$M1(\alpha,\beta) = \alpha 1(\alpha,\beta)$$

$$M2(\alpha,\beta) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$$

$$M1(5,5) = 0.5$$

$$M2(5,5) = 0.5$$




Рис. 4.1 «Зависимость средней наработки до отказа от параметров α и β »

5. Мода (наиболее вероятное значение)

Мода — значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто. В плане надежности, мода - это наиболее вероятное время отказа программного средства.

$$M0(\alpha,\beta) = \frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}$$

$$M0(2,8)=0.125$$

$$M0(5,5)=0.5$$

 $M0(8,2)=0.875$

6. Медиана (50%-квантиль)

Квантиль — значение, которое заданная случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью.

Медиана (50%-квантиль, квантиль 0,5) — возможное значение признака, которое делит ранжированную совокупность на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения признака не меньше, чем медиана. Это означает, что 50% оборудования выйдет из строя от момента начала использования до момента времени, равного медиане.

$$Me(\alpha,\beta) = \frac{\alpha - \frac{1}{3}}{\alpha + \beta - \frac{2}{3}}$$

$$Me(2,8)=0.179$$

$$Me(5,5)=0.5$$

$$Me(8,2)=0.821$$

7. Дисперсия (второй центральный момент)

Дисперсия случайной величины — мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания. Для ее подсчёта был использован 2-ой начальный момент:

$$D1(\alpha,\beta) = \alpha 2(\alpha,\beta) - \alpha 1(\alpha,\beta)^{2} \qquad D2(\alpha,\beta) = \frac{\alpha * \beta}{(\alpha+\beta)^{2} * (\alpha+\beta+1)}$$

$$D1(5,5) = 0.023 \qquad D2(5,5) = 0.023$$




Рис. 7.1 «Зависимость величины разброса наработки до отказа относительно среднего значения от параметров α и β»

8. Среднеквадратическое отклонение

Среднеквадратическое отклонение— в теории вероятностей и статистике наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания.

$$\sigma(\alpha,\beta) = \sqrt{D1(\alpha,\beta)}$$

$$\sigma(2,8) = 0.121$$

$$\sigma(5,5) = 0.151$$

$$\sigma(8,2) = 0.121$$

9. Коэффициент асимметрии

Коэффициент асимметрии — числовая характеризующая степени несимметричности распределения данной случайной величины. Для её расчета использовалась следующая формула:

$$S(\alpha, \beta) = \frac{2(\beta - \alpha)\sqrt{\alpha + \beta + 1}}{(\alpha + \beta + 2)\sqrt{\alpha\beta}}$$




Рис. 9.1 «График функций коэффициента асимметрии»

10. Вывод

- 1) При $\alpha < 1$ и $\beta < 1$ график функции плотности Бета-распределения график будет выпуклым и будет уходить в бесконечность, а при $\alpha > 1$ и $\beta > 1$ унимодальным (т.е. имеет единственный экстремум, причем минимальный)
- 2) При увеличении α или и α , и β , математическое ожидание будет увеличиваться, но при уменьшении β уменьшаться
- 3) При увеличении α выпуклость функции смещается вправо, в то время как при увеличении β влево. С одновременным увеличением α и β распределение будет сужаться.