

```
0000 --|-----IDL.IDL-Vincent MORIN 25-Jan-2007|-----
#####
#####|Elments standard toujours mettre (utilis par le systme de gestion d'arbre)|#####
#####| root=>| Pointeur la racine systme|//xd_high_page: num_val,
| Dernier bloc du fichier arbre|//xd_user_root: user_root,| Pointeur la racine de l'arbre|//xd_source_list: Seq Of sourceline,| Pointeu
r la liste des lignes sources|//xd_err_count: num_val,| Nombre d'erreurs|//xd_spare_1: void;| Libre|// txtrep=>| Representation
du texte|// num_val=>| Representation d'entier 16 bits|// BOOLEAN:=false | true;| Classe boolean|// false=>| Valeur fausse|/
/ true=>| Valeur vraie|// nil=>| Pointeur vide|// list=>| Element lien de liste|//xd_head: void,| Tte (pointeur l'm
ent)|//xd_tail: void;| Suite (pointeur un lment de liste en gnral, ou vide)|// sourceline=>| Ligne de source|//xd_number: num_val,
| Numro de ligne|//xd_error_list: Seq Of error;| Pointeur la liste d'erreurs|// error=>| Source_Position,| Position d
0010 e l'erreur (ligne colonne)|//xd_text: txtrep;| Texte de l'erreur|// symbol_rep=>| Symbole (identificateur unique rpartori)|//xd_text
//xd_list: Seq Of symbol_rep;| Liste de symboles du seu|// void=>| NON_DIANA:=root | txtrep | num_val | BOOLEAN | nil | list;| Cla
sse des noeuds hors syntaxe propre|// sourceline | error | symbol_rep | hash | void;|-----
#####|Elm
ents utilisateur|#####| user_root=>| Pointeu
r la racine systme|//xd_sourcenam: txtrep,| Nom du fichier source|//xd_rule_s: Seq Of class_node;| Liste des noeuds ou classes|-----
| NAMED_ELEMENT:=class_node | ATTR_MEMBER;| NAMED
_ELEMENT=>xd_symrep: symbol_rep,| Symbole du nom|//xd_srcpos: Source_Position;| Position dans le source|-----
|// class_node=>xd_right_side: Seq Of ATTR_MEMBER,| Liste des attributs typ
0020 s et/ou des membres|//xd_is_class: BOOLEAN,| Si dfinit une classe|//xd_parent: class_node,| Classe parente|//xd_node_id: num_val;|
| Numro de noeud|-----|// ATTR_MEMBER:=attr | membe
r;|-----|// attr=>xd_attr_id: num_val,| Numro d
'attribut|//xd_attr_type: symbol_rep;| Symbole du type de l'attribut|-----
|// member=>xd_class_node: class_node;| Renvoi au class_node dfinition|-----
|// NON_DIANA:=user_root | NAMED_ELEMENT;|#####
#####|// end| Fin de spcification|
```