PORTAL DE UTILIDADES PÚBLICAS · SÃO FRANCISCO XAVIER (SP) · UNIVESP

Manual do Administrador — Acesso e Gerenciamento

Como entrar em `/admin.html` e inserir, alterar, atualizar status ou remover registros de cada aba.

1. Como acessar a Área Administrativa

1. **Pelo rodapé do portal:** acesse qualquer aba pública (`Início` , `Coleta` , `Obras` , `Manutenção` ou `Comunicados`) e clique em **Área administrativa** no rodapé.
2. **Endereço direto local:** `http://localhost:5200/admin.html` (com a API em execução).
3. **Endereço público (túnel Cloudflare):** `https://<seu-tunel>.trycloudflare.com/admin.html` ou o seu domínio fixo seguido de `/admin.html` .

> **Acesso público x acesso administrativo:** as páginas de consulta do cidadão não pedem senha. Somente `admin.html` e as rotas de escrita da API exigem login JWT.

2. Login e credenciais

Ambiente	Arquivo de configuração	Chave / Valor padrão
Desenvolvimento local	`src/Pup.Api/appsettings.Development.json`	`Pup:AdminInicial` : `admin@pup.local` / `Admin@12345`
Produção / Outro PC	`appsettings.Production.json` (junto ao `Pup.Api.exe`)	`Pup:AdminInicial` (altere o e-mail e a senha antes de expor publicamente)

Após o login, a sessão permanece ativa por **8 horas** (`Jwt:HorasValidade`). Ao concluir, clique em **Sair**.

3. O que fazer em cada aba de `admin.html`

3.1. Aba Coleta e Pontos (reflete em `coleta.html` e `Início`)

- **Coleta de resíduos:** selecione *Região*, *Modalidade* (Comum ou Seletiva), marque os *Dias da semana*, informe *Horário inicial* e *Horário final*, observação e URL oficial; clique em **Salvar coleta**.
- **Editar:** clique em **Editar** no card, ajuste o formulário no topo e salve.
- **Alterar situação:** clique em **Alterar situação** para marcar *Temporariamente alterada* ou *Suspensa*, escreva o aviso aos moradores e defina uma data opcional em *Válido até*. Passada a data, volta a regular automaticamente (ou use o botão **Normalizar**).
- **Pontos de descarte:** cadastre e edite abrigos ecológicos, lixeiras comunitárias e ecopontos, podendo ativar ou desativar a exibição pública.

3.2. Aba Obras (reflete em `obras.html` e `Início`)

- **Inserir obra:** informe título, região, local/via, situação inicial (*Programado*, *Em andamento* ou *Alterado*), datas previstas, impacto na via, fonte oficial e descrição.
- **Editar dados:** atualiza título, descrição, região, local, datas e impacto sem alterar o histórico de status.
- **Mudar situação:** clique em **Mudar situação**, escolha o novo status (incluindo *Concluído* ou *Cancelado*) e preencha a **Nota de atualização obrigatória**. Cada mudança grava uma linha permanente em **Histórico**.

3.3. Aba Manutenção (reflete em `manutencao.html` e `Início`)

- Fluxo idêntico ao de Obras para manutenções preventivas e corretivas (estradas rurais, iluminação, poda, drenagem), com botões **Editar dados**, **Mudar situação**, **Histórico** e **Excluir**.

3.4. Aba Comunicados (reflete em `comunicados.html` e `Início`)

- **Publicar / Editar:** informe título, categoria (*Geral*, *Coleta*, *Obras*, *Manutenção* ou *Alerta*), região (ou *Distrito inteiro*), data opcional *Válido até*, resumo, conteúdo completo e URL oficial.
- **Destaque e Vigência:** marque *Exibir como destaque na página inicial* para priorizar na Home. Comunicados vencidos permanecem listados no painel administrativo como *Vencido*.

3.5. Aba Regiões (alimenta os seletores de todas as abas)

- Cadastre regiões, bairros ou estradas urbanas/rurais. Para ocultar uma região sem apagar registros históricos vinculados, clique em **Editar** e desmarque **Região ativa**.

4. Regras rápidas de validação

- **URL oficial:** opcional; quando informada deve começar com `http://` ou `https://`.
- **Coleta:** ao menos 1 dia da semana e horário final maior que o inicial.
- **Pontos de descarte:** informe latitude e longitude juntas, ou deixe ambas em branco.
- **Obras e Manutenções:** previsão de conclusão não pode anteceder a data de início; mudar situação exige nota explicativa.
- **Comunicados:** a data *Válido até* não pode estar no passado.