

RUSSELL BEDFORD

Matriz de Permisos por Rol

Plataforma de Revisoría Fiscal — Control de Acceso RBAC

Módulo: `/config/permisos`

Fecha: 06 de junio de 2026

Fuente: RB_GCT Roles y Responsabilidades – Área de Revisoría Fiscal

Total permisos: 43	Total módulos: 14	Roles del PDF: 5	Roles legado: 3
--------------------	-------------------	------------------	-----------------

Contenido

1. Descripción de Roles del Sistema
2. Permisos por Módulo — Detalle
3. Matriz Cruzada Rol × Permiso
4. Roles Legado y Mapeo
5. Notas y Consideraciones

1. Descripción de Roles del Sistema

Los roles están definidos según el documento *RB_GCT Roles y Responsabilidades – Área de Revisoría Fiscal* (Russell Bedford, 04-jun-2026). Cada rol determina qué acciones puede realizar un usuario dentro de la plataforma.

Rol	Rango	Operativo	Descripción
Socio	5	No	Consulta global. Vela por la calidad y la promesa de valor al cliente.
Gerente	4	No	Consulta y supervisión del cumplimiento de su cartera (Senior y Staff).
Senior	3	No	Consulta y revisión. Valida la info del cliente, delega, revisa al Staff, configura clientes y arma equipos/cartera.
Staff	2	SI	Único rol operativo. Ejecuta pruebas y conciliaciones, sube información, elabora papeles de trabajo y documenta diferencias.
Administrador	4	No	Administra la herramienta: parámetros, adecuaciones, actualizaciones y ajustes del sistema.

Nota: Solo el rol **Staff** es operativo (puede crear, editar y ejecutar). Los demás roles son de consulta, revisión o administración.

2. Permisos por Módulo — Detalle

DASHBOARD

Código	Permiso	Roles con acceso
dashboard:ver	Ver inicio	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador

BALANCE

Código	Permiso	Roles con acceso
balance:ver	Ver balance de comprobación	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador
balance:crear	Cargar balance	Staff
balance:editar	Editar balance	Staff
balance:revisar	Revisar balance	Senior

MAPEO

Código	Permiso	Roles con acceso
mapeo:ver	Ver mapeo del plan estándar	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador
mapeo:editar	Editar mapeo del plan estándar	Staff

RAZONABILIDAD

Código	Permiso	Roles con acceso
razonabilidad:ver	Ver razonabilidad	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador

CONCILIACIONES

Código	Permiso	Roles con acceso
conciliaciones:ver	Ver conciliaciones	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador
conciliaciones:crear	Crear conciliación	Staff
conciliaciones:editar	Editar conciliación	Staff
conciliaciones:ejecutar	Ejecutar conciliación	Staff
conciliaciones:revisar	Revisar conciliación	Senior

DIAN		
Código	Permiso	Roles con acceso
dian:ver	Ver Impuestos - DIAN	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador
dian:editar	Editar declaración DIAN	Staff
dian:configurar	Configurar formularios DIAN	Administrador

REQUERIMIENTOS		
Código	Permiso	Roles con acceso
requerimientos:ver	Ver requerimientos	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador
requerimientos:crear	Crear requerimiento	Staff
requerimientos:ejecutar	Enviar requerimiento	Staff
requerimientos:revisar	Revisar requerimiento	Senior

PRESENTACIONES		
Código	Permiso	Roles con acceso
presentaciones:ver	Ver presentaciones	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador
presentaciones:crear	Crear presentación	Staff

CALENDARIO		
Código	Permiso	Roles con acceso
calendario:ver	Ver calendario	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador
calendario:crear	Crear evento de calendario	Staff

CLIENTES		
Código	Permiso	Roles con acceso
clientes:ver	Ver clientes	Socio, Gerente, Senior, Staff, Administrador
clientes:crear	Crear cliente	Senior
clientes:editar	Editar cliente	Senior
clientes:configurar	Configurar parámetros del cliente	Senior
clientes:supervisar	Supervisar cartera de clientes	Gerente, Socio

EQUIPOS

Código	Permiso	Roles con acceso
equipos:ver	Ver equipos de trabajo	Socio, Gerente, Senior, Administrador
equipos:crear	Crear equipo de trabajo	Senior
equipos:asignar	Asignar equipos y cartera	Senior

AUDITORÍA

Código	Permiso	Roles con acceso
auditoria:ver	Ver registro de auditoría	Socio, Gerente, Senior, Administrador

USUARIOS

Código	Permiso	Roles con acceso
usuarios:ver	Ver usuarios	Administrador
usuarios:crear	Crear usuario	Administrador
usuarios:editar	Editar usuario	Administrador
usuarios:eliminar	Desactivar usuario	Administrador

MÓDULOS

Código	Permiso	Roles con acceso
modulos:ver	Ver módulos y campos	Administrador
modulos:configurar	Configurar módulos y campos	Administrador

MAPEOS DIAN

Código	Permiso	Roles con acceso
mapeos_dian:ver	Ver mapeos DIAN	Senior, Administrador
mapeos_dian:configurar	Configurar mapeos DIAN	Senior, Administrador

ROLES

Código	Permiso	Roles con acceso
roles:ver	Ver matriz de roles y permisos	Administrador
roles:configurar	Editar permisos por rol	Administrador

3. Matriz Cruzada Rol x Permiso

La tabla muestra todos los permisos del sistema agrupados por módulo. Las columnas representan los 5 roles del PDF. **SI** indica que el rol tiene el permiso; - indica que no.

Permiso (código)	Socio	Gerente	Senior	Staff	Administrador
DASHBOARD					
dashboard:ver	SI	SI	SI	SI	SI
BALANCE					
balance:ver	SI	SI	SI	SI	SI
balance:crear	-	-	-	SI	-
balance:editar	-	-	-	SI	-
balance:revisar	-	-	SI	-	-
MAPEO					
mapeo:ver	SI	SI	SI	SI	SI
mapeo:editar	-	-	-	SI	-
RAZONABILIDAD					
razonabilidad:ver	SI	SI	SI	SI	SI
CONCILIACIONES					
conciliaciones:ver	SI	SI	SI	SI	SI
conciliaciones:crear	-	-	-	SI	-
conciliaciones:editar	-	-	-	SI	-
conciliaciones:ejecutar	-	-	-	SI	-
conciliaciones:revisar	-	-	SI	-	-
DIAN					
dian:ver	SI	SI	SI	SI	SI
dian:editar	-	-	-	SI	-
dian:configurar	-	-	-	-	SI
REQUERIMIENTOS					
requerimientos:ver	SI	SI	SI	SI	SI
requerimientos:crear	-	-	-	SI	-
requerimientos:ejecutar	-	-	-	SI	-
requerimientos:revisar	-	-	SI	-	-
PRESENTACIONES					
presentaciones:ver	SI	SI	SI	SI	SI
presentaciones:crear	-	-	-	SI	-
CALENDARIO					
calendario:ver	SI	SI	SI	SI	SI

Permiso (código)	Socio	Gerente	Senior	Staff	Administrador
calendario:crear	-	-	-	SI	-
CLIENTES					
clientes:ver	SI	SI	SI	SI	SI
clientes:crear	-	-	SI	-	-
clientes:editar	-	-	SI	-	-
clientes:configurar	-	-	SI	-	-
clientes:supervisar	SI	SI	-	-	-
EQUIPOS					
equipos:ver	SI	SI	SI	-	SI
equipos:crear	-	-	SI	-	-
equipos:asignar	-	-	SI	-	-
AUDITORÍA					
auditoria:ver	SI	SI	SI	-	SI
USUARIOS					
usuarios:ver	-	-	-	-	SI
usuarios:crear	-	-	-	-	SI
usuarios:editar	-	-	-	-	SI
usuarios:eliminar	-	-	-	-	SI
MÓDULOS					
modulos:ver	-	-	-	-	SI
modulos:configurar	-	-	-	-	SI
MAPEOS DIAN					
mapeos_dian:ver	-	-	SI	-	SI
mapeos_dian:configurar	-	-	SI	-	SI
ROLES					
roles:ver	-	-	-	-	SI
roles:configurar	-	-	-	-	SI

4. Roles Legado y Mapeo

Los roles legado existen para mantener la compatibilidad con usuarios registrados antes de la implementación del RBAC. Heredan los permisos de su rol equivalente en el PDF.

Rol Legado	Equivalente PDF	Permisos heredados
Consulta	Sin equivalente directo	Solo permisos :ver disponibles para todos los roles (lectura general)
Auditor	Staff	Todos los permisos del rol Staff (operativo)
Líder	Senior	Todos los permisos del rol Senior (revisión y configuración)

Estado: El mapeo de roles legado ha sido confirmado. La conversión real en la base de datos (Auditor -> Staff, Lider -> Senior) queda lista en `prisma/backfill-roles.ts` como operación opcional.

5. Notas y Consideraciones

Segregación de funciones:	El Staff es el ÚNICO rol que puede crear, editar y ejecutar operaciones. Los roles de consulta (Socio, Gerente) no tienen capacidad operativa.
Autoridad de la matriz:	Esta matriz es la fuente de verdad del sistema. Cualquier cambio de permisos debe realizarse desde /config/permisos en la plataforma. Los cambios surten efecto inmediatamente en la siguiente solicitud.
Revisión vs. Ejecución:	El Senior revisa el trabajo del Staff (balance:revisar, conciliaciones:revisar, requerimientos:revisar) pero no lo ejecuta. Esta separación implementa la segregación de funciones del PDF.
Administrador:	Tiene control exclusivo sobre la configuración de la herramienta: usuarios, módulos, formularios DIAN, roles y permisos. No tiene acceso operativo a los datos de clientes.
Alcance por dato:	Además de los permisos de rol, el sistema implementa control de alcance por cliente (cartera). El Staff solo puede operar sobre los clientes asignados a su cartera o equipo.
Vigencia de asignaciones:	Las asignaciones de equipos y cartera tienen vigencia temporal (vigente_desde / vigente_hasta). Las asignaciones vencidas se filtran automáticamente al resolver el alcance.

Resumen estadístico

Rol	Permisos asignados	Tipo
Socio	13	Consulta global
Gerente	13	Consulta + supervisión
Senior	22	Consulta + revisión + config.
Staff	21	Operativo completo
Administrador	23	Administración herramienta