



instalación Windows Server 2008

Paso 1


habilitar la opción de virtualización en el Bios






abrir VirtualBox


Seleccionamos la opción nueva




Le asignamos un nombre, seleccionamos la imagen "windowsserver2008R2.ISO" y habilitamos "Omitir instalacion desatendida"



Vamos a asignar 2 núcleos y 4gb RAM.




Luego vamos a asignar 32gb espacio en disco (este espacio es dinámico al realizar la instalación va a ocupar físicamente solo lo que se está usando)



después de esto vamos a Iniciar equipo

seleccionar versión estándar Full (versión Core no posee interfaz gráfica)





Al terminar la instalación va a pedir cambiar la password de administrador vamos a utilizar.

Password: **IFTS.2025**


Cambiar el nombre del Equipo


INICIO/Computer/Properties





Cambiamos el nombre del equipo por PP3





Avanzamos con la opción de reiniciar más tarde.

Vamos a configuración de red en el icono que está al lado del volumen

System

Control Panel > System and Security > System

Search Control Panel

[Control Panel Home](#)
[Device Manager](#)
[Remote settings](#)
[Advanced system settings](#)

View basic information about your computer

Windows edition

Windows Server 2008 R2 Standard

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.



System

Processor:	Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz 2.29 GHz
Installed memory (RAM):	4.00 GB
System type:	64-bit Operating System
Pen and Touch:	No Pen or Touch Input is available for this Display

Computer name, domain, and workgroup settings

Computer name:	WIN-PBU5J0JT1HV (will change to PP3 after restarting this computer)	Change settings
Full computer name:	WIN-PBU5J0JT1HV	
Computer description:		
Workgroup:	WORKGROUP	

Windows activation

See also

[Action Center](#)

[Windows Update](#)

Currently connected to:

 **Network**
Internet access

[Open Network and Sharing Center](#)

Start




9:03 PM
4/15/2025







Luego a propiedades y dentro de las propiedades a IPV4



Ahora para completar estos parámetros debemos iniciar un CMD

Y con el comando IPCONFIG.







En el registro DNS, vamos a colocar la IP: 127.0.0.1

Luego de esto vamos a reiniciar el equipo para que impacten los cambios.


Una vez iniciado, nos logueamos y accedemos al server manager dentro vamos a Roles.






Clickeamos en siguiente


Seleccionamos active directory domain services, nos va a pedir instalar una dependencia, le damos continuar.






Luego seleccionamos siguiente hasta que finalice la instalación.

Entonces vamos a la configuración de Updates de windows, escribiendo en inicio la palabra updates.




Y la activamos.


Una vez hecho esto vamos a inicio al buscador y abrimos la aplicación "dcpromo".




Vamos a darle siguiente y crear un nuevo bosque




El dominio que vamos a cargar va a ser "IFTS.local"




Luego vamos a seleccionar en el desplegable la opción de WindowsServer2008R2.







vamos a continuar seleccionando "yes"



Vamos a cargar la misma contraseña que habíamos usado (IFTS.2025)



seleccionamos siguiente.



Luego seleccionamos el check para que se reinicie el equipo una vez que termine la configuración.

Con esto ya tenemos configurado el AD.

