




AT
Atendente
CMD
Identificar cliente (CPF/CNPJ)
EV
Cliente identificado
POL
Documento deve ser CPF/CNPJ válido
EV
Cliente não encontrado
POL
Cliente inexistente deve ser cadastrado
CMD
Cadastrar cliente
EV
Cliente cadastrado
POL
Documento válido deve ser único
CMD
Identificar carro (placa)
EV
Carro identificado
POL
Placa válida (antiga/Mercosul)
EV
Carro não encontrado
POL
Carro inexistente deve ser cadastrado
CMD
Cadastrar veículo
EV
Veículo cadastrado
POL
Placa deve ser única
CMD
Abrir OS
EV
OS aberta
POL
OS nasce *Recebida* com código único
ML
Consulta de OS
CMD
Incluir serviço
EV
Serviço incluído
CMD
Incluir peça/insumo
EV
Peça/insumo incluído
POL
Itens só podem ser adicioandos em OS *Recebida* ou *Em diagnóstico*; preço copiado do catálogo
POL
Quantidade maior que zero
POL
Ao incluir ou remover item, gerar orçamento
OS aberta
CMD
Gerar orçamento
EV
Orçamento gerado
POL
Total = soma dos serviços + (peças × quantidade)
ML
Orçamento da OS
AT
Mecânico
CMD
Diagnosticar veículo
EV
Veículo diagnosticado
POL
Só com OS a partir de *Recebiba*
CMD
Enviar orçamento
EV
Orçamento enviado
POL
Exige ao menos 1 item; OS passa a *Aguardando aprovação*
SE
Email do cliente
AT
Cliente
CMD
Aprovar orçamento
EV
Orçamento aprovado
POL
Só com OS *Aguardando aprovação*; vai para *Em execução*
CMD
Rejeitar orçamento
EV
Orçamento rejeitado
POL
OS vai para *Finalizada*
Orçamento enviado


AT
Mecânico
AT
Cliente
AT
Mecânico
AT
Atendente
EV
OS aberta
POL
Status recebida
CMD
Iniciar diagnóstico
EV
Diagnóstico iniciado
POL
Só a partir de *Recebida*; passa a *Em diagnóstico*
CMD
Finalizar diagnóstico
EV
Diagnóstico finalizado
CMD
Enviar orçamento
EV
Orçamento enviado
POL
Passa a *Aguardando aprovação*
SE
Email do cliente
CMD
Aprovar orçamento
EV
Orçamento aprovado
POL
Quando aprovado, iniciar execução
CMD
Rejeitar orçamento
EV
Orçamento rejeitado
POL
Ao rejeitar, finalizar a OS
CMD
Finalizar OS
EV
OS finalizada por rejeição
POL
Passa a *Finalizada*, sem execução; registra o motivo no histórico
CMD
Iniciar execução
EV
Execução iniciada
POL
Passa a *Em execução*; grava data de início
CMD
Finalizar execução
EV
Execução finalizada
POL
Só a partir de *Em execução*; passa a *Finalizada*; grava data de fim
CMD
Entregar veículo
EV
Veículo entregue
POL
Só a partir de *Finalizada*; passa a *Entregue*
AT
Cliente
CMD
Consultar andamento
ML
Andamento da OS (status + histórico)
AT
Adminstrador
CMD
Consultar tempo médio
ML
Tempo médio de execução. Só entram OS com início e fim de execução


AT
Administrador
CMD
Cadastrar peça/insumo
EV
Peça/insumo cadastrado
POL
Nome obrigatório; preço maior ou igual a zero; nasce com saldo zero (o estoque só entra por entrada de estoque)
CMD
Atualizar peça/insumo
EV
Peça/insumo atualizado
POL
Mudança de preço não altera OS nem orçamentos já criados (o preço é copiado)
CMD
Registrar entrada de estoque
EV
Estoque reposto
POL
Quantidade maior que zero; soma ao saldo; registra movimentação de entrada
CMD
Ajustar estoque
EV
Estoque ajustado
POL
Novo saldo maior ou igual a zero; motivo obrigatório; registra movimentação de ajuste
CMD
Excluir peça/insumo
EV
Peça/insumo excluído
POL
Peça já usada em alguma OS não pode ser excluída


CMD
Baixar estoque
EV
Orçamento aprovado
POL
Ao aprovar, baixar o estoque de todas as peças e insumos da OS (mesma transação da aprovação)
EV
Estoque baixado
POL
Baixa a quantidade de cada item do orçamento; o saldo nunca fica negativo; registra movimentação de saída ligada à OS
EV
Estoque insuficiente
POL
Se algum item não tem saldo, a aprovação inteira é desfeita: nada é baixado, o orçamento segue *Aguardando aprovação* e a aprovação é recusada com erro de estoque. Depois da reposição, o cliente aprova de novo


AT
Adminstrador
CMD
Consultar peças e insumos
ML
Consulta de peças e insumos (lista e detalhe, com saldo)


AT
Adminstrador
CMD
Consultar estoque
ML
Saldo e movimentações de estoque (entradas, baixas por OS e ajustes)