Como inserir parâmetros na central de soluções?

Produto: maxPedido

1 - Acessando a Central de Soluções

O primeiro passo, é cadastrar o usuário do maxSoluções. Vamos acessar esse portal através do seguinte link: https://appsv.solucoesmaxima.com.br e digitar o usuário e senha de acesso.



2 - Selecionando o Ambiente

Em casos em que há dois ambientes "Homologação" e "Produção", deve-se escolher o ambiente desejado antes de prosseguir. Na maioria dos casos o correto é escolher o ambiente de "Produção", o ambiente de "Homologação" é escolhidos apenas em casos em que este ambiente está validado para testes.



Artigos Relacionados

- Como trabalhar com desconto escalonado no maxPedido
- Como Listar lote dos produtos do maxPedido
- Layout de integração
- Como cadastrar e trabalhar com campanha de brindes maxPedido?
- Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?

3 - **Acessando o menu parâmetros**

Já na tela inicial da central de configurações, vamos acessar o menu **Configurações > Parâmetros**



Em seguida iremos clicar na opção **Criar parâmetro** que está localizada no menu inferior direito na tela



Irá surgir uma janela onde iremos alimentar com algumas informações referente ao parâmetro que estamos inserindo:



- **Titulo do parâmetro:** Aqui iremos preencher com o titulo do parâmetro, esse titulo serve apenas para identificação.
- **Nome do parâmetro:** Esse campo deve ser preenchido com bastante cuidado pois é onde iremos informar o parâmetro de fato, respeitando letras minúsculas e maiúsculas e sem espaços

- **Descrição:** Informaremos nesse campo um breve resumo descrevendo a funcionalidade do parâmetro e qual a função irá exercer.
- **Categoria:** Aqui iremos escolher entre as categorias existentes que podem ser: Venda, Configuração, Sincronismo, Aplicativo, Catalogo Eletrônico, Estatísticas, Servidor de comunicação, Estoque, Cadastros, Email, Geolocalização, Clientes, Personalização, Integração, Pronta entrega e Jornada.
- **Tipo do parâmetro:** Para o tipo do parâmetro iremos escolher entre Geral, Por usuário ou Por filial
- **Tipo de dado:** E por fim para o tipo de dado escolheremos entre Literal, Inteiro ou Lógico.

Logo após configurado o parâmetro iremos clicar em **salvar** para finalizar.

Artigo sugerido pelo analista Uziel Júnior.

Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo

Ainda com dúvida?

Abra um ticket