ЧЕК – ЛИСТ
верстки и функциональности элементов

Функциональность полей ввода
• обязательность заполнения поля согласно требованиям;
• если в начале или в конце текста ввести пробел, он автоматически удаляется либо не позволяет сохранить текст;
• минимальное и максимальное количество символов: поле ввода принимает данные только в этих границах;
• формат данных соответствует требованиям: например, только цифры;
• если формат данных — цифры, нужно уточнить по требованиям, какие именно числа разрешены: например, дробные числа с точкой или запятой;
• уже введённые данные можно редактировать;
• если в поле разрешены специальные символы, при вводе они должны отображаться корректно.

Вёрстка полей ввода
• поля ввода выровнены согласно требованиям — например, по левому краю;
• введённые данные не касаются границ поля.

Функциональность поля
• обязательность заполнения поля согласно требованиям
• минимальное и максимальное количество символов
• формат данных соответствует требованиям;
• уже введённые данные можно редактировать;
• если в поле разрешены специальные символы, при вводе они должны отображаться корректно.

Верстка поля
• область ввода выровнена согласно требованиям: например, по левому краю;
• введённые данные не касаются границ поля;
• область ввода подстраивается под введённые данные: например, увеличивается при добавлении новых строк.

Функциональность радиокнопок
• радиокнопка включается: если состояние меняется на «Вариант выбран» — отображается точка внутри;
• радиокнопка выключается выбором другой радиокнопки: если состояние меняется на «Вариант не выбран» — точка внутри выключенной кнопки не отображается;
• если радиокнопка в виде переключателя, выбранный вариант выделяется: например, цветом;
• в выборке не меньше двух радиокнопок: всегда должен быть выбор;
• больше одной радиокнопки включить нельзя;
• если пользователь перешёл на страницу вперёд и вернулся назад, радиокнопка должна оставаться в выбранном положении: включена или выключена;
• если пользователь обновил страницу, радиокнопки сбрасывают состояние.

Вёрстка радиокнопок
• радиокнопка и её описание должны быть на одном уровне;
• группа радиокнопок выровнена по одному краю;
• все радиокнопки в одной выборке — одинаковые по размеру и цвету.

Функциональность чекбокса:
• чекбокс включается: если состояние меняется на «Вариант выбран» — отображается галочка или флажок внутри;
• чекбокс выключается: если состояние меняется на «Вариант не выбран» — галочка или флажок внутри не отображаются;
• если чекбокс в виде переключателя, состояние «Вариант выбран» отображается в виде включенного переключателя;
• когда чекбокс включается, он вызывает нужное действие: например, если пользователь покупает билеты на самолёт и включает чекбокс «Ещё один пассажир», появляются дополнительные поля;

• если чекбоксов несколько, их можно включить одновременно все или не включать ни одного;
• если пользователь перешёл на страницу вперёд и вернулся назад, чекбокс должен оставаться в выбранном положении: включён или выключен;
• если пользователь обновил страницу, чекбоксы сбрасывают состояние.

Вёрстка чекбокса:
• чекбокс и описание — на одном уровне;
• группа чекбоксов выровнена по одному краю;
• все чекбоксы в одной выборке — одинаковые по размеру и цвету.

Функциональность раскрывающегося списка
• у раскрывающегося списка с большим количеством значений есть возможность прокрутки;
• прокручивать можно клавишами Вверх-Вниз, тачпадом или колёсиком мыши;
• если выбрать значение из списка, оно выделяется как выбранное;
• список разворачивается и сворачивается;
• можно выбрать одно или несколько значений;
• если начать вводить текст, значения фильтруются автоматически, чтобы ускорить выбор пользователя;
• выбрать значение можно кнопками на клавиатуре, тачпадом или мышью;
• если в списке нет совпадений по значению, появляется соответствующая подсказка.

Вёрстка раскрывающегося списка
• значения отсортированы в определённом порядке;
• все раскрывающиеся списки веб-приложения — одинаковые по размеру и цвету.

Функциональность в выпадающем списке
• у выпадающего списка с большим количеством значений есть возможность прокрутки;
• прокручивать можно клавишами Вверх-Вниз, тачпадом или колёсиком мыши;
• если выбрать значение из списка, оно выделяется как выбранное;
• нельзя редактировать выбранное значение из списка;
• можно выбрать одно или несколько значений;
• список разворачивается и сворачивается.

Вёрстка в выпадающем списке
• если в списке есть значение из большого количества символов, оно разбивается на несколько строк;
• значения отсортированы в определённом порядке;
• все выпадающие списки веб-приложения — одинаковые по размеру и цвету.

Функциональность иконки
• убедись, что нажатие на иконку вызывает нужное действие. Например, файл загружается на компьютер.

Вёрстка иконки
• при наведении мыши на иконку всплывает подсказка (hint) с кратким описанием;
• расположение и внешний вид иконок соответствуют макетам.

Функциональность кнопок
• нажатие на кнопку вызывает одно действие;
• повторное нажатие не вызывает повторное действие;
• кнопки, которые не доступны для нажатия, не скрыты, и неактивны;
• нажатие на пространство между кнопками не вызывает никакого действия.

Вёрстка кнопок
• название кнопки соответствует логике: например, кнопка «Скачать документ» ведёт к скачиванию документа;
• название правильно отображается на кнопке: не выходит за её границы и выравнивается согласно макетам;

• при нажатии или наведении вид кнопки должен меняться — например, жёлтый цвет изменится на чёрный, если это прописано в требованиях.

Функциональность ссылки

• проверь, что клик по ссылке вызывает действие, которое описано в требованиях.

Вёрстка ссылки

• при наведении на ссылку меняется вид курсора — например, со стрелки на «руку»;
• при нажатии на ссылку её вид меняется — например, с синего на фиолетовый;
• уже нажатые ссылки отличаются от ненажатых, только если это описано в требованиях;
• ссылки одинаковые по дизайну: нет случаев, когда одна ненажатая ссылка выделена синим цветом, а другая — красным.

У надписи проверяют только вёрстку:

• не должно быть ошибок орфографии или пунктуации;
• если надпись поясняет элемент выбора данных, она должна быть выровнена по одному краю.

У всплывающей подсказки проверяют только вёрстку:

• для каждого элемента всплывает корректная надпись согласно требованиям;
• если у подсказки есть скролл, то она должна прокручиваться;
• она не должна перекрывать свой элемент.

Функциональность плейсхолдера

• текст в плейсхолдере исчезает, если кликнуть по полю или начать вводить данные;
• плейсхолдер появляется, если очистить поле или убрать из пустого поля фокус.

Вёрстка плейсхолдера

• плейсхолдер в поле внешне отличается от данных, которые вводит пользователь: например, шрифт плейсхолдера светло-серый, а шрифт данных — чёрный;
• плейсхолдер не выходит за границы поля ввода;
• все плейсхолдеры веб-приложения выглядят одинаково: например, одного цвета, типа и размера шрифта.

Функциональность счётчика

• при нажатии на «плюс» или стрелку вверх значение счётчика увеличивается;
• при нажатии на «минус» или стрелку вниз значение счётчика уменьшается;
• увеличение или уменьшение значения счётчика останавливается при достижении предельных значений;
• при изменении значения счётчика меняется и связанный с ним параметр: например, стоимость заказа.

Вёрстка счётчика

• все счётчики веб-приложения выглядят одинаково: например, одного цвета и размера.

Тестирование форм

• Формы проверяют целиком. Например, в форме регистрации нужно ввести имя, фамилию, логин, пароль и номер телефона.
• Данные выполняют одну задачу — фронтенд не отправит запрос, пока ты не заполнишь все поля. Поэтому тестировать элементы нужно вместе.
• Сначала проводят позитивные проверки, потом негативные.