# Fidelity Wallet

Guida utente completa · carte fedeltà sempre in tasca

v13.2
novembre 2026

## 1 Cos'è Fidelity Wallet

Fidelity Wallet è un'app web (PWA) che raccoglie sul telefono tutte le tue carte fedeltà, tessere socio e coupon. Niente più tessere di plastica e meno attese alla cassa: la carta giusta si apre con un tocco e, con l'app aperta, ti avvisa quando sei arrivato al negozio. I tuoi dati restano sul dispositivo; puoi salvarli in un file o sincronizzarli con Google Drive.

## 2 Le funzioni principali

### Compilazione automatica
Scrivi il nome del negozio: l'app trova da sola dominio, logo e punto vendita più vicino.

### Negozi vicini e «Apri carta»
Entro 20 metri dal negozio compare un avviso con il pulsante per aprire la carta.

### Schermo acceso in cassa
Finché la carta è aperta lo schermo non si spegne, per far leggere il codice con calma.

### Cassa rapida e preferiti
Segna con la stella le carte più usate: restano nella barra in alto. Cerca per nome o categoria.

### Condivisione
Invia una carta con le app del telefono oppure mostra un QR da inquadrare.

### Backup e ripristino
Backup sul telefono e su Google Drive, con elenco, anteprima, etichette e copia di sicurezza.

### Assistente offline
Scrivi o parla per cercare e aprire una carta. Funziona sul dispositivo; non è IA generativa.

### IA e OCR locale
Riconosce brand, logo e cifre da fotocamera o foto, senza inviare dati a server esterni.

## 3 Avvio rapido

1. **Installa l'app.** Premi `Installa` in alto. Su iPhone: Safari → Condividi → Aggiungi alla schermata Home.
2. **Aggiungi una carta.** Tocca il pulsante viola in rilievo + **Aggiungi** nella barra in basso, oppure **Scanner** per inquadrare il codice o importare una foto.
3. **Lascia fare all'app.** Mentre scrivi il nome del negozio parte la ricerca automatica di dominio, logo e negozio più vicino. Controlla il risultato e correggi codice e titolare se serve.
4. **Consenti posizione e notifiche.** Accetta la posizione quando il browser lo chiede e premi `Attiva` in Impostazioni → Notifiche push.
5. **Alla cassa** tocca la carta: il codice resta in primo piano e lo schermo acceso. Tieni il telefono a 10–15 cm dallo scanner.

## 4 Aggiungere una carta e compilazione automatica

Il pulsante + **Aggiungi** apre il modulo: puoi scegliere un preset (Esselunga, Coop, Conad, Decathlon, IKEA...) o inserire a mano nome, codice e titolare.

- **Parte da sola:** dopo il terzo carattere del nome, e una breve pausa, l'app cerca il dominio ufficiale, scarica il logo e trova il negozio più vicino (indirizzo e coordinate).
- **Prima dominio e logo, poi il negozio:** dominio e logo arrivano subito; il negozio più vicino si aggiunge dopo, perché richiede il GPS.
- **Se cambi il nome** i dati trovati per il nome precedente vengono rifatti; quelli scritti a mano non vengono toccati.
- Il pulsante `Auto` rilancia la ricerca quando vuoi.

**Cosa viene inviato:** solo il nome del brand e un'area approssimativa (circa 1 km) a Wikidata, OpenStreetMap e ai servizi di icone. Codici e dati personali non lasciano il telefono.

## 5 Negozi vicini e notifica «Apri carta»

Mentre l'app è aperta, Fidelity Wallet segue la tua posizione e cerca su OpenStreetMap i negozi dei brand delle tue carte. Quando sei entro 20 metri (o dentro l'edificio) compare un avviso in alto e, se hai attivato le notifiche, una notifica con il pulsante **Apri carta**. Un solo avviso ogni 20 minuti per ciascuna carta.

- In **Impostazioni → Rilevamento negozi** puoi disattivare la ricerca, portare la distanza a 30 o 50 m e tenere lo schermo acceso.
- Nel modulo della carta, `Trova negozio vicino` e `GPS attuale` compilano indirizzo e coordinate.

**Cosa aspettarsi.** Funziona con l'app aperta: le app web non possono leggere la posizione a schermo spento. Il GPS dentro gli edifici può sbagliare di 10–30 m; se la precisione supera ±40 m l'app non invia avvisi per evitare falsi allarmi (in tal caso porta la distanza a 50 m). Serve Internet per cercare i negozi.

## 6 Condividere una carta

- Tocca l'icona di condivisione sulla carta, oppure apri la carta e premi `Condividi`.
- **Condividi con altre app** invia un link (WhatsApp, messaggi, e-mail...). Aprendolo, il destinatario aggiunge la carta al suo Fidelity Wallet.
- In alternativa mostra il **QR**: un familiare lo inquadra per importare la carta.
- Se il telefono non offre la condivisione, l'app copia testo e link negli appunti.

## 7 Backup e ripristino

### Dove si salvano i backup

- **Sul telefono:** in Impostazioni scegli una cartella (dove il browser lo permette). L'app crea «Fidelity Wallet Backup», salva in automatico e tiene solo gli ultimi N backup (da 3 a 20), sovrascrivendo i più vecchi. «Salva una copia in...» ti fa scegliere dove salvare un file anche su iPhone.
- **Google Drive:** collega l'account in Impostazioni; i backup finiscono nella cartella dedicata di Drive.
- **Memoria interna dell'app:** se l'accesso alla cartella manca, i backup automatici restano al sicuro qui e passano nella cartella dopo il consenso.

### Recuperare un backup

1. Premi **Ripristina** (oppure scegli un backup negli elenchi di Impostazioni).
2. Nella schermata **Recupera backup** scegli la scheda **Telefono** o **Drive**.
3. Controlla data, dimensione, numero e nomi delle carte nell'anteprima e conferma.

Prima di ogni ripristino l'app salva una copia di sicurezza chiamata «prima del ripristino», così puoi tornare indietro.

### Gestire l'elenco

- **Rinomina:** assegna un'etichetta (es. «prima del cambio telefono»). I backup con etichetta non vengono cancellati dalla rotazione automatica.

- **Elimina:** serve un secondo tocco di conferma. Su Drive il file va nel cestino.

**Permesso della cartella.** Il browser fa scadere l'accesso quando chiudi le schede dell'app. L'app non lo richiede più da sola: la richiesta compare solo se premi `Salva ora` o `Riattiva l'accesso`.

## 8 Tipi di codici supportati

| Tipo | Formato | Uso tipico |
|---|---|---|
| **EAN-13** | 13 cifre numeriche | Supermercati e grande distribuzione (Esselunga, Coop, Conad) |
| **CODE-128** | Alfanumerico ad alta densità | Abbigliamento, bricolage e sport (Decathlon, IKEA) |
| **QR Code** | Matrice 2D | App di fidelizzazione digitali e carte condivise |

## 9 Assistente e ricerca vocale

Tocca **Assistente** nella barra in basso: puoi scrivere domande sulle tue carte, chiedere di aprire una tessera e ascoltare le risposte. Microfono e voci italiane offline dipendono dal browser. Le domande e i dati delle carte restano sul dispositivo. Nella barra di ricerca il microfono permette di dire il nome del negozio o la categoria.

## 10 Aggiornare l'app e risolvere i problemi

| Problema | Cosa fare |
|---|---|
| La versione sembra vecchia | Guarda la versione accanto al logo e in fondo alle Impostazioni. Apri l'app con la connessione attiva, chiudila e riaprila una o due volte. Se l'hai pubblicata tu, sostituisci anche *service-worker.js*. L'icona sulla schermata Home può aggiornarsi dopo qualche giorno. |
| Non arrivano avvisi di prossimità | Controlla che l'app sia aperta, che la posizione sia consentita e che il GPS non sia su «Off» nella barra in basso. In Rilevamento negozi usa «Cerca ora». |
| Le notifiche non compaiono | Premi «Prova notifica» in Impostazioni. Su iPhone funzionano solo dopo aver aggiunto l'app alla schermata Home. |
| Il browser chiede di modificare i file | Succede solo premendo «Salva ora» o «Riattiva l'accesso» per la cartella. I backup intanto restano nella memoria interna. |
| Il pulsante Installa non compare | Apri l'app da un indirizzo HTTPS con Chrome, Edge o Safari. |
| Il negozio non viene trovato | Su OpenStreetMap può avere un nome diverso o mancare: salva le coordinate dal modulo con «GPS attuale». |
| La condivisione non parte | Aggiorna all'ultima versione (v13.2). Se il telefono non offre la condivisione, l'app copia il link negli appunti. |

## 11 Privacy

Codici, titolari e dati delle carte restano sul telefono. Per cercare i negozi viene inviata a OpenStreetMap solo un'area approssimativa e il nome dei brand; per dominio e logo il nome del brand a Wikidata e ai servizi di icone. La ricerca vocale usa il riconoscimento del tuo browser. L'informativa completa è nella pagina *privacy.html* dell'app.