

| RESEAU       | SUBNET                        | PASSERELLE                              | adresse GLOBAL UNICAST du routeur côté VLAN | IP DES ROUTEURS POINT TO POINT                                   | IP SERVEUR             |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VLAN IT      | 2001 :EEEE :1988 ::/52        | adresse LINK-LOCAL du routeur : FE80::1 | 2001:EEEE:1988:0FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF     |                                                                  |                        |
| VLAN FINANCE | 2001 :EEEE :1988 :1000 ::/52  | adresse LINK-LOCAL du routeur : FE80::1 | 2001:EEEE:1988:1FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF     |                                                                  |                        |
| VLAN RH      | 2001 :EEEE :1988 :2000 ::/52  | adresse LINK-LOCAL du routeur : FE80::1 | 2001:EEEE:1988:2FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF     |                                                                  |                        |
| VLAN DNS     | 2001 :EEEE :1988 :3000 ::/52  | adresse LINK-LOCAL du routeur : FE80::1 | 2001:EEEE:1988:3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF     |                                                                  |                        |
| R1 - WAN1    | 2001 :EEEE :1988 :4000 ::/126 |                                         |                                             | R1 : 2001:EEEE:1988:4000::1 ---- WAN1 : 2001:EEEE:1988:4000::2   |                        |
| WAN1 - WAN2  | 2001 :EEEE :1988 :5000 ::/126 |                                         |                                             | WAN1 : 2001:EEEE:1988:5000::1 ---- WAN2 : 2001:EEEE:1988:5000::2 |                        |
| WAN2 - WAN3  | 2001 :EEEE :1988 :6000 ::/126 |                                         |                                             | WAN2 : 2001:EEEE:1988:6000::1 ---- WAN3 : 2001:EEEE:1988:6000::2 |                        |
| LAN MAIL     | 2001 :EEEE :1988 :7000 ::/52  | adresse LINK-LOCAL du routeur : FE80::1 | 2001:EEEE:1988:7FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF     |                                                                  | 2001:EEEE:1988:7000::1 |
| WAN1 - WAN4  | 2001 :EEEE :1988 :8000 ::/126 | X                                       |                                             | WAN1 : 2001:EEEE:1988:8000::1 ---- WAN4 : 2001:EEEE:1988:8000::2 |                        |
| WAN4 - WAN5  | 2001 :EEEE :1988 :9000 ::/126 |                                         |                                             | WAN4 : 2001:EEEE:1988:9000::1 ---- WAN5 : 2001:EEEE:1988:9000::2 |                        |
| LAN WEB      | 2001 :EEEE :1988 :A000 ::/52  | adresse LINK-LOCAL du routeur : FE80::1 | 2001:EEEE:1988:AFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF     |                                                                  | 2001:EEEE:1988:A000::1 |