


## Installation et configuration d'un pare-feu pfSense

Démarrer l'équipement physique ou la VM avec l'ISO de pfSense


- Accepter la licence utilisateur




- Install pfSense : OK




- Sélectionner French dans le menu déroulant
- Sélectionner : Continue with fr.kbd keymap




- Auto (ZFS)




- Puis « install »




- Stripe – No Redundancy
  - Sélectionner le disque avec la touche espace




- Supprimer les données sur les disques suivant : « Oui »




- Voulez-vous utiliser le shell : « Non »



- Reboot



- Saisissez "n" pour "no" pour la création de VLAN



- Sur votre virtualiseur repérer l'adresse mac liée à l'interface WAN.
  - ICI : **C6:7A:D7:98:73:87**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| ≡ Carte réseau (net0) | virtio=C6:7A:D7:98:73:87,bridge=vmbr1,firewall=1,tag=161 |
| ≡ Carte réseau (net1) | virtio=2E:4D:C1:87:11:82,bridge=vmbr2,firewall=1         |

- Dans le shell PFSENSE repérer quel carte réseau correspond à l'adresse mac liée à votre WAN
  - ICI : **vtnet0 C6:7A:D7:98:73:87**

```
vnet0 c6:7a:d7:98:73:87 (down) VirtIO Networking Adapter  
vnet1 2e:4d:c1:87:11:82 (down) VirtIO Networking Adapter
```

- A la question « Enter the WAN interface name »
  - On choisit donc **vtnet0**

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection  
(vtnet0 vtnet1 or a): vtnet0
```

- On réalise la même opération pour l'interface LAN

```
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection  
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.  
(vtnet1 a or nothing if finished): vtnet1
```

- Appliquer les modifications : « Y »

```
The interfaces will be assigned as follows:  
  
WAN -> vtnet0  
LAN -> vtnet1  
  
Do you want to proceed [y|n]?
```