
TP SEVEN 30/11/2023

Création d'utilisateur et mot de passe - 1)

a) Ouvrir le panneau de configuration

Afin d'ouvrir le menu Windows vous devez cliquer sur la petite icône Windows en bas a gauche






Apres que le menu Windows soit ouvert vous devez ensuite accéder au « Panneau de configuration »

b) Accéder au configuration des utilisateurs



Ensuite, une partie sur cette page ce présentera a vous ,vous allez devoir cliquer sur « Ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs » comme encadrer ci-dessus.

c) Création d'un nouveau compte utilisateur et mot de passe



Cliquez sur « Créer un nouveau compte » , une page se présentera a vous , vous devrez saisir le nom du nouveau compte que l'on nommera util2 et valider. Pour le deuxième répéter les étapes et nommer l'utilisateur « util3 ».

Modifier le compte de "util2"

Modifier le nom du compte
Modifier le mot de passe
Supprimer le mot de passe
Modifier l'image

Configurer le contrôle parental

Modifier le type de compte

Supprimer le compte


Gérer un autre compte



Ensuite double cliquez sur « Modifier le mot de passe » , entrez « utilmdp » puis valider

- 2) <u>Attribution des droits</u>


a) Ouvrir le menu de gestion de l'utilisateur




Cliquez sur le menu Windows puis cliquez sur « Gestion de l'ordinateur » .


B) Attribuer le droit du configurateur réseaux

Apres avoir ouvert la gestion de l'ordinateur cette page s'ouvrira a vous , cliquez sur « Utilisateurs et groupes... » , sur « Utilisateurs » puis sur « Util2 »






Cette page s'ouvrira a vous cliquez sur « Ajouter... » , cliquez sur « Avancé »




Cette page s'ouvrira vous devrez cliquez sur « Rechercher » et sélectionner « Operateur de réseaux » et valider




C) Interdire la modification du mot de passe

Revenez sur l'onglet « General » puis cochez « L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe »




Message d'erreur lors d'une tentative de modification de mot de passe sur l'utilisateur util2 :



D) Autoriser util2 a modifier le mot de passe

Décochez simplement





Changez d'utilisateur, essayez de changer de mot de passe, pas de message d'erreur donc le mot d passe a bien été changer de « utilmdp » à « utilpwd »





4) Configuration IP

Pour avoir la configuration IP









tc:\Users\welarche>hostname D21-05 Dis nC:\Users\welarche>

