S'identifier

Description du cas d'utilisation : Permet à un Porteur de carte de s'identifier en tant que Client de la banque ou en tant que Client autre banque, si sa carte est une carte bancaire valide et qu'il saisit le bon code confidentiel.

Acteur principal

Porteur de carte

Précondition

Le Porteur de carte porte une carte

Postcondition

Le Porteur de carte est identifié en tant que Client de la banque ou en tant que Client autre banque

Scénario nominal

- Le Porteur de carte insère sa carte dans le GAB
- 2. Le Système reconnait la carte comme une carte bancaire valide
- 3. Le Système demande au Porteur de carte de saisir son code confidentiel
- 4. Le Porteur de carte saisit le bon code
- 5. Le Système confirme l'identification du Porteur de carte en tant que Client de la banque ou en tant que Client autre banque

Scénario alternatif

4.A1 : Le Porteur de carte saisit un **code incorrect** pour la **première ou deuxième fois**

5. Le Système **informe** le Porteur de carte que le code est incorrect pour la première ou deuxième fois et qu'il **peut réessayer**.

Le scénario nominal reprend à l'étape 3.

Scénarios exceptionnels

2.E1 : Le Système reconnait la carte comme une carte bancaire de la même banque étant invalide

- 3. Le Système **informe** le Porteur de carte que sa carte bancaire n'est pas valide et va être confisquée.
- 4. Le Système confisque la carte.

Le cas d'utilisation se termine en échec.

2.E2 : Le Système reconnait la carte comme une **carte bancaire** d'une **autre banque** étant invalide

- 3. Le Système **informe** le Porteur de carte que sa carte bancaire n'est pas valide.
- 4. Le Système restitue la carte.

Le cas d'utilisation se termine en échec.

2.E3 : Le Système ne reconnait **pas** la carte comme une **carte bancaire** (ex : carte de fidélité...)

- 3. Le Système **informe** le Porteur de carte que sa carte n'est pas valide.
- 4. Le Système restitue la carte.

Le cas d'utilisation se termine en échec.

4.E4 : Le Porteur de carte saisit un code incorrect pour la troisième fois

- 5. Le Système **informe** le Porteur de carte que le code est incorrect pour la troisième fois, qu'il ne peut plus réessayer et que sa carte va être confisquée.
- 6. Le Système confisque la carte.

Le cas d'utilisation se termine en échec.