北京郵電大學



研究报告:

国产处理器进展与高性能计算趋势分析

学院: 计算机学院(国家示范性软件学院)

专业: 计算机科学与技术

班级: 2022211305

学号: <u>2022211683</u>

2025年5月7号

目录

1.	引言		1
2.	国产处理器发展现状		2
	2.1. 产业背景与发展动力		2
	2.2. 主流架构及代表产品		3
	2.2.1.	龙芯(LoongArch)系列	3
	2.2.2.	飞腾(Phytium)系列	3
	2.2.3.	申威(SW)系列	4
	2.3. 性能水平与市场应用		5
3.	高性能计算 TOP500 发展		7
	3.1. TOP500 榜单简介与评选指标		7
	3.2. 发展	演变	8
	3.2.1.	性能增长趋势(FLOPS)	8
	3.2.2.	架构演进: CPU、GPU 与加速器	8
	3.2.3.	能耗效率与绿色计算	9
	3.3. 国产	系统表现	10
	3.3.1.	天河、神威等代表系统	10
4.	高性能计算中的可靠性策略		11
	4.1. 可靠	性问题概述	11
	4.2. 硬件层的容错与纠错机制		13
	4.3. 软件	层的容错与检查技术	15
	4.3.1.	检查点/重启(Checkpoint/Restart)	15
	4.3.2.	任务调度容错与数据冗余	15
	4.4. 策略案例分析		16
5.	结论		18

1. 引言

随着数字经济和信息技术的迅猛发展,处理器作为计算系统的核心部件,其技术水平已成为衡量一个国家信息产业自主可控能力的重要标志。近年来,面对全球复杂多变的技术环境和供应链挑战,我国在推动国产处理器自主研发方面不断加快步伐。

与此同时,高性能计算(High Performance Computing, HPC)作为国家科技创新的重要支撑力量,其发展水平直接反映了一个国家在科学研究、工程计算和数据处理等领域的核心竞争力。

在全球 HPC 领域,TOP500 榜单作为衡量超级计算机性能的重要参考标准,展现了世界各国在高性能计算系统上的最新成果与技术走向。当前,随着 AI、大数据和绿色计算的快速融合,高性能计算正朝着异构计算、高能效比和高可靠性方向演进。

本报告旨在系统梳理国产处理器的发展现状,深入分析 TOP500 榜单的最新发展趋势,并重点探讨高性能计算系统中的可靠性策略。

2. 国产处理器发展现状

2.1. 产业背景与发展动力

国产处理器的发展是国家战略科技力量自主可控建设的重要组成部分。

长期以来,我国的信息技术产业高度依赖国外处理器技术与供应链,特别是在高端芯片领域,面临"卡脖子"风险。面对核心技术受制于人的局面,我国政府持续加大对集成电路产业的支持力度,出台了一系列政策措施,如《国家集成电路产业发展推进纲要》《"十四五"信息化规划》等,推动关键核心技术攻关,扶持国产处理器生态体系建设。

在技术演进层面,随着人工智能、大数据、云计算和物联网的迅速发展,对计算能力的需求呈指数级增长。传统通用处理器(如 x86 架构)难以全面满足多样化、定制化、高效能的应用场景需求,国产处理器通过自研架构(如 LoongArch)、自主设计芯片(如飞腾 FT 系列)、构建生态系统(操作系统、编译器、软件适配)等方式,逐步打破技术壁垒,实现自主创新。

此外,国家安全和信息安全的需求也是推动国产处理器发展的核心驱动力。 包括政府办公、金融、电信、电力等关键领域,均提出国产化替代的明确目标, 以确保信息系统的可控性和稳定性。这一趋势不仅扩大了国产芯片的应用场景, 也激发了企业、科研机构和高校在芯片研发方面的积极性,形成产学研协同的良 性循环。

2.2. 主流架构及代表产品

2.2.1. 龙芯 (LoongArch) 系列

龙芯处理器由中国科学院计算技术研究所发起,目前由中科龙芯公司负责产品化。早期产品基于 MIPS 架构,但为实现真正的自主可控,从 2021 年起龙芯全面转向自主研发的 LoongArch 指令系统结构 (ISA),这一 ISA 完全脱离国际授权体系,是国产处理器中最具"纯自主"代表性的架构之一。

LoongArch 吸收了 RISC-V 和 MIPS 的部分设计理念,同时在支持现代操作系统、向量指令、虚拟化等方面进行了扩展与定制,形成了自主性与实用性兼具的技术路线。

代表性产品包括:

- 龙芯 3A5000: 首款采用 LoongArch 架构的桌面级处理器,基于 12nm 工艺, 四核设计,主频 2.3~2.5GHz,具备良好的通用计算性能。
- 龙芯 3C5000: 面向服务器和高可靠嵌入式场景,支持对称多处理系统。
- 龙芯 3A6000: 采用更先进的工艺节点, IPC 性能进一步提升, 主频达 2.5GHz 以上, 综合性能已逼近 Intel 10 代酷睿 i3。

生态方面,龙芯通过推动 Loongnix 操作系统、LoongArch GCC 编译器、LoongIDE 开发环境等构建软件支持体系,并在政府办公、工控终端、网络安全等领域实现国产化部署。

2.2.2. 飞腾 (Phytium) 系列

飞腾处理器由天津飞腾信息技术有限公司研发,源自国防科技大学"银河"项目,是当前中国最具市场化能力的国产处理器品牌之一。与龙芯不同,飞腾采用 **ARM 架构授权方式**开发,强调在性能、功耗和通用性之间寻求平衡,服务于政府信息化、云计算、大数据和金融等广泛应用领域。

主要产品线包括:

- FT-2000/4: 面向轻量级办公与边缘计算,四核设计,功耗低。
- FT-2000/64: 高性能服务器级处理器,64 核,支持大规模并发任务,常用于

政务云与数据中心。

• **腾云 S2500**: 针对通用计算优化的 16 核处理器,性能与能效兼顾,广泛部署于国产化 PC 和办公终端。

飞腾在软硬件生态建设上投入巨大,与麒麟、统信、银河麒麟等国产操作系统厂商建立深度合作,同时推动兼容性适配超过 10 万款软件,构建完整"飞腾+国产系统+国产应用"的全栈解决方案。公司还在持续推进自主内核和高性能新架构的开发,努力降低对 ARM 生态的依赖。

2.2.3. 申威(SW)系列

申威处理器由国家并行计算机工程技术研究中心牵头开发,是专门为国家级超级计算平台"神威"系列服务的**高性能定制处理器**。与龙芯、飞腾不同,申威并不面向商用市场,而是完全针对**极端计算密集型任务**(如气象模拟、生物计算、材料科学)进行架构定制。

代表产品为:

• **申威 26010**: 用于"神威·太湖之光"超级计算机,拥有 260 个处理核心,采用矩阵运算与并行优化架构设计,具备出色的浮点计算能力和能效比。其理论峰值性能可达 125 PFlops,曾连续多年位居 TOP500 榜首。

申威系列采用**自研指令集架构(SWISA)**,支持本地高效向量运算,整合片上互联与高速缓存调度机制,在节点内部与节点间形成强大的高带宽通信能力。 尽管生态适配难度较大,但针对高性能科学应用领域进行高度优化,使其在大型 HPC 系统中具有极强的应用表现。

申威处理器在我国高性能计算自主可控战略中占据核心地位,代表着国产芯片在超级计算领域的最高水平,兼顾架构创新、并行性能和系统级稳定性。

2.3. 性能水平与市场应用

国产处理器在过去十余年间经历了从技术跟随到局部自主创新的跨越,其性 能水平稳步提升,已初步具备满足特定场景实际应用需求的能力。

尽管在与国际先进处理器(如 Intel、AMD、Apple M 系列)相比仍存在一定 差距,但在通用计算、安全可控以及高性能计算等关键领域,国产处理器正在逐 步形成应用突破。

不同架构的国产处理器性能各有侧重:

- **龙芯 (LoongArch)**: 以通用办公与自主生态为主要目标,其最新产品 3A6000 在单核性能方面已接近 Intel 第 10 代酷睿 i3 处理器水平。龙芯强调系统级协调性能,例如整合国产 BIOS、操作系统、编译器和应用软件,形成稳定自主的国产信息平台。
- 飞腾 (Phytium): 作为 ARM 架构处理器,飞腾 FT-2000/64 在多核并行能力和能效比方面具有竞争力,可支持大规模服务器部署和并行计算任务。在SPEC CPU、UnixBench 等基准测试中,其在国产平台中处于领先水平。
- **申威(SW)**: 在浮点运算能力上达到世界顶尖水平。以申威 26010 为例,其 采用高并行、低功耗设计,曾支撑"神威·太湖之光"超级计算机实现峰值性能 达 125 PFlops,是目前国产处理器中运算能力最强的一类。

总体而言,国产处理器在**高并发处理能力、特定计算场景优化、系统集成**等方面已具备基础优势,随着制程技术和编译优化能力的进一步提升,其通用性能仍有较大提升空间。

国产处理器当前的市场应用主要集中在以下几个方向:

- 1. **党政办公与信息安全**:国产处理器已广泛应用于政府办公终端、电子政务系统等信息安全敏感场景。尤其在龙芯与飞腾平台基础上,搭配国产操作系统(如 UOS、麒麟 OS)形成"安全可控"的完整解决方案。
- 2. **工业控制与嵌入式设备**:在电力、交通、制造等关键行业中,国产处理器凭借对嵌入式场景的良好适应能力,被广泛应用于边缘计算终端、控制器、网关设备等。
- 3. 云计算与服务器:飞腾等处理器在国产政务云、行业私有云中实现部署。尽

管在性能和生态上仍受制于国际巨头,但在国产化替代政策推动下,飞腾平台服务器出货量持续增长。

- 4. **高性能计算与科研应用**: 申威处理器主要服务于国家级超级计算中心,承担 重大科研任务,如气象模拟、药物筛选、基因计算等。其应用多由科研团队 专门优化代码以匹配独特的硬件架构。
- 5. **教育与信创推广**: 高校、科研机构及国有企业也在逐步开展基于国产平台的 教学、培训与试点部署,推动国产生态系统的教育与技术传播。

随着国家"信创"工程的持续推进,国产处理器的市场空间正逐步扩展,并在 多个领域实现从"可用"到"好用"的转变。

未来,性能提升与生态完善将是推动国产处理器更广泛市场应用的关键。

3. 高性能计算 TOP500 发展

3.1. TOP500 榜单简介与评选指标

TOP500 榜单涵盖了世界范围内性能最强的 500 台超级计算机系统,广泛应用于气象模拟、核聚变模拟、生物医药、人工智能训练、材料科学等领域。入榜系统包括政府研究机构、高校、军工单位和大型企业的数据中心,代表了当前全球超级计算系统的最高水平。

该榜单不仅展示系统性能,还体现了各国在高性能计算领域的综合实力、技术创新能力和产业发展进程。近年来,随着 AI 与 HPC 的融合趋势加剧,TOP500 榜单也越来越受到产业界与政策制定者的关注。

TOP500 榜单的核心评估指标是 LINPACK Benchmark 性能测试结果,该测试衡量系统在求解线性方程组(浮点计算)时所能达到的**实测最大浮点运算能力** (Rmax),单位为每秒多少万亿次浮点运算(PFlops, Petaflops)。 主要技术指标包括:

- Rmax (最大实测性能): 使用 LINPACK 程序在系统上实际运行获得的最大 浮点性能,是 TOP500 排名的主要依据。
- **Rpeak**(**理论峰值性能**):根据处理器数量、频率、每周期浮点操作数估算出的最大理论性能值,代表系统的潜在计算能力。
- Nmax/N1/2: 用于描述计算规模的指标,前者为矩阵规模,后者表示系统达 到半峰值性能所需的最小问题规模。
- **能效比(GFlops/W)**: 虽然不直接决定 TOP500 排名,但作为 Green500 榜单的依据之一,反映系统在单位能耗下的计算效率,是近年来 HPC 发展的重点方向。

此外,TOP500 还记录系统的详细信息,如**处理器架构、加速器类型、操作系统、制造厂商、安装地点、部署机构**等,为科研人员与产业界提供了丰富的数据支持与发展趋势参考。

3.2. 发展演变

3.2.1. 性能增长趋势(FLOPS)

TOP500 榜单上系统的性能指标——浮点运算能力(FLOPS)持续呈指数级增长。从 1993 年榜首系统的 59.7 GFlops(每秒 59.7 亿次浮点运算)发展到如今百 PFlops(千万亿次)甚至 ExaFlops(百亿亿次)级别,超级计算机正以前所未有的速度突破计算极限。

近年来的关键节点包括:

- **2010 年**: 中国"天河一号 A"首次登顶, 性能达 2.57 PFlops, 标志着亚洲在 HPC 领域的重要崛起。
- **2016 年**: "神威·太湖之光"以 93 PFlops 的实测性能蝉联榜首,首次完全基于国产申威处理器。
- 2020年后: 多个系统进入百 PFlops 俱乐部, 计算能力迈向 Exa 级过渡阶段。
- **2022 年**: 美国"Frontier"系统成为全球首个突破 1 ExaFlops 的超级计算机,实测性能达到 1.102 EFlops,标志着 HPC 迈入"Exascale 时代"。

性能的提升不仅依赖硬件堆叠,更与软件优化、并行计算能力、互联技术密 切相关。

3.2.2. 架构演进: CPU、GPU 与加速器

早期 TOP500 系统以传统 CPU(如 Intel Xeon、IBM Power 等)为核心,注重单核性能与主频。然而,随着摩尔定律减缓和功耗瓶颈显现,**异构计算架构**逐渐成为主流。

主要演进方向包括:

- **多核 CPU 设计**:通过提升并发能力提升整体性能,如 AMD EPYC 系列、ARM 架构多核处理器在榜单中逐渐增多。
- **GPU 加速器**: 自 NVIDIA Tesla GPU 引入以来, GPU 在 HPC 中的占比持续上升, 凭借高并行处理能力, 广泛用于 AI 训练、模拟仿真等任务。
- 定制加速器:包括 FPGA、TPU 以及中国自主研发的协处理器,如"神威"体

系中的加速核心,实现对特定任务的定制优化。

• **互联技术进步**:如 InfiniBand、NVLink、高速光互连等,提升大规模节点之间的数据吞吐能力,是构建高性能分布式系统的关键。

这种从"CPU 为主"向"异构并行架构"转变,已成为当今 TOP500 系统设计的主流模式。

3.2.3. 能耗效率与绿色计算

在追求极致性能的同时,能源消耗成为 HPC 系统发展的重要约束。为应对计算能耗高企的问题,TOP500 衍生出了 **Green500 榜单**,专门排名单位能耗下的计算性能(**GFlops/W**)。

近年来的发展趋势包括:

- **低功耗高性能处理器的应用**:如 ARM 架构芯片、AI 加速器等,以更高能效比替代传统高功耗 CPU。
- **系统级优化**:包括液冷散热、动态功耗管理、任务调度优化等,提升整体系 统能效。
- **绿色计算集群兴起:** 如日本的 Fugaku 超级计算机在性能与能效两方面均处领 先地位。

以 Green500 为标杆,越来越多的系统在设计之初就将**性能/功耗比**作为核心 优化目标,标志着高性能与绿色计算正逐渐融合为新的发展共识。

3.3. 国产系统表现

3.3.1. 天河、神威等代表系统

我国 TOP500 系统的代表主要包括"天河"系列与"神威"系列,两者在技术路 径和战略定位上各具特色。

• 天河系列(TH-1、TH-2、TH-3)

天河系列由国防科技大学主导研发,早期采用 Intel Xeon 和 NVIDIA GPU 的 异构架构,具备较强的计算密集型任务处理能力。

- 天河一号 A(2010年)成为中国首个登顶 TOP500 的系统,实测性能达 2.57 PFlops。
- 天河二号 (TH-2) 自 2013 年起连续 6 次蝉联 TOP500 榜首, Rmax 达 33.86 PFlops, 采用 Intel Xeon + Matrix-2000 加速卡, 标志着国产协处 理器的探索起步。
- 天河三号是天河体系的最新进展,虽然未公开详细参数,但据报道已 采用自主指令集处理器和加速芯片,朝完全国产化迈进。

• 神威系列(Sunway TaihuLight)

神威系统由国家并行计算机工程技术研究中心牵头研发,完全基于国产申威处理器设计。

- 神威·太湖之光于 2016 年登顶 TOP500, Rmax 高达 93 PFlops, 成为首个登顶且完全不依赖外国技术的超级计算机。
- 该系统采用申威 26010 处理器,每个处理器包含 260 个核心,具备超高并行度。其架构优化方向明显面向科学计算和高性能模拟任务。

国产系统在上述系统的推动下,不仅技术能力持续提升,也在实际科研和工业任务中发挥关键作用。例如,"神威·太湖之光"已用于气候模拟、药物筛选、天体物理等多个领域。

4. 高性能计算中的可靠性策略

4.1. 可靠性问题概述

高性能计算(High Performance Computing, HPC)系统中,可靠性(Reliability) 是与性能和能效同等重要的核心指标。

随着超级计算机规模的不断扩大,系统中包含的处理器、存储器、网络交换 节点等硬件数量呈指数级增长,导致故障发生的概率显著上升。一旦某个组件发 生故障,可能导致整个任务失败,尤其对于长时间运行的大型并行计算而言,可 靠性问题尤为关键。

1. 超大规模导致的故障频发

现代 HPC 系统通常包含数十万甚至上百万个处理核心。根据统计,百万级核心系统中,平均每天可能发生数百次硬件或系统级别的软硬故障,常见的故障类型包括:

- 节点宕机 (Node Failure);
- 内存错误 (Bit Flip, ECC Error);
- 网络通信中断或丢包:
- 存储系统读写异常;
- 软件崩溃或死锁。

这些问题不仅可能终止计算任务,还会影响数据完整性,增加系统维护成本。

2. 可扩展性与可靠性的矛盾

高性能计算的发展趋势是追求更高并行度与规模化,这在架构上往往要求更复杂的拓扑结构和更多通信交互。但规模越大、耦合越强,单点故障的影响就越严重,甚至可能引发系统级崩溃。这种"可扩展性—可靠性"之间的张力是当前HPC 架构设计中必须面对的挑战。

3. 节点异质性与系统复杂性增加

随着异构计算的发展,越来越多的 HPC 系统引入 GPU、FPGA、AI 加速器等多种计算资源。这种异构性虽提升了计算效率,但也带来了额外的可靠性风险,包括驱动兼容问题、加速器失效检测困难、功耗不均等问题,使得系统调度和容错机制的设计更加复杂。

4. 长时间任务执行对可靠性的要求提高

许多 HPC 任务需要运行数小时甚至数天,一旦中途失败将导致大量计算资源浪费。传统的计算系统往往以短任务为主,对稳定性要求不高,而 HPC 场景下的"长任务高风险"特性,推动了对可靠性技术的迫切需求。

5. 故障检测与恢复的实时性需求

在海量并发任务同时运行的背景下,仅依赖手动监控已无法满足需求。HPC 系统必须具备**实时故障检测、**错误**定位与自动恢复**能力,这要求从硬件底层到操作系统、作业调度器再到用户应用程序,建立分层次、自动化的可靠性管理机制。

4.2. 硬件层的容错与纠错机制

在高性能计算(HPC)系统中,**硬件层的可靠性**是整个系统稳定运行的第一道防线。由于超级计算机包含大量处理器、内存、通信网络和存储单元,任何一个硬件组件发生故障都可能导致计算任务中断或数据错误。

因此,如何在硬件层面实现故障检测、隔离与自动修复,是构建高可靠性HPC系统的基础工作。

1. ECC (Error-Correcting Code) 内存

ECC 是一种能够自动检测并纠正单比特错误的内存技术,是当前 HPC 系统中最基本的纠错机制。其主要特点包括:

- **单比特纠错、双比特检测**: 当某一位内存中的数据发生单比特翻转(bit flip)时, ECC 可自动纠正该错误;若出现双比特错误,则能检测到但无法自动修复。
- **缓解宇宙射线与电磁干扰**:在高密度内存中,外部干扰引发的位翻转是常见 故障源,ECC 有效降低了这类"软错误"的影响。

多数 HPC 系统均强制采用 ECC 内存,以保障长期运行任务中的数据稳定性。

2. 冗余设计与热备份机制

冗余是一种在关键组件中引入备份单元的设计方法,以在故障发生时立即启 用替代硬件,实现**无中断或快速恢复**。

- **双电源冗余、风扇冗余**:在电源系统和冷却系统中普遍使用,确保硬件组件 不断电、不过热。
- **计算节点冗余**:某些高可靠性系统预留"热备节点",当某节点故障时,调度 系统可自动切换至备份节点继续执行任务。
- 网络路径冗余:在互连拓扑中设计备用通信链路,提高网络容错能力,避免 因某一节点或交换机故障导致通信中断。

冗余设计虽然增加成本和功耗,但能显著提升系统稳定性,特别适用于关键 领域(如军事模拟、气象预报)中的 HPC 平台。

3. 处理器与加速器的内部容错机制

现代 HPC 处理器(如 Intel Xeon、AMD EPYC、国产申威与飞腾等)均内建了多种硬件级容错技术:

- **核心级容错**:在多核处理器中,当检测到某个核心异常时,可通过禁用失效 核心或将任务迁移到其他核心,确保系统继续运行。
- **缓存一致性检测**:引入校验逻辑或 parity bit (奇偶位),用于检测 L1/L2/L3 缓存中的数据一致性。
- 加速器故障隔离: GPU 或 AI 加速器如 NVIDIA A100 等,通过硬件 Watchdog 监控运行状态,遇到死锁或异常可自动重置。

国产芯片如申威 26010 也设计有独立的错误检测模块,对片上网络、访存单元等关键通路进行实时监测。

4. 晶体管级的可靠性优化技术

在先进制程(如 7nm、5nm)下,器件的微缩使晶体管更容易受到老化、温升、电迁移等影响。为此,部分厂商引入以下机制:

- 动态电压频率调整(DVFS): 根据负载和温度动态调节芯片功耗,延长寿命。
- 逻辑重配置 (Reconfigurable Logic): 如 FPGA 中,当检测到硬件逻辑单元 损坏时,可重新配置布线,绕过故障区域。

5. 硬件级错误报告与日志记录机制(RAS)

高端 HPC 平台广泛采用 RAS(Reliability, Availability, Serviceability)设计理念:

- Reliability (可靠性):系统设计时内建防错机制,尽可能避免错误发生;
- Availability (可用性): 当出现错误时,系统仍可继续提供服务;
- **Serviceability(可维护性)**: 系统支持错误快速定位与日志记录,便于维护人员分析与修复。

典型实现包括硬件错误报告(Machine Check Exception, MCE)、BMC (Baseboard Management Controller) 日志、内存扫描记录等。

4.3. 软件层的容错与检查技术

4.3.1. 检查点/重启(Checkpoint/Restart)

Checkpoint/Restart (C/R) 是 HPC 中最常见、最成熟的软件容错机制。

其基本思想是:在任务执行过程中,定期将系统状态保存为检查点(Checkpoint),一旦发生故障,可从最近的检查点处重新启动任务,而无需从头开始。

- **应用级检查点**:由用户程序自主实现状态保存,适用于控制逻辑复杂、依赖 外部环境较多的任务(如分布式训练)。
- 系统级检查点:由操作系统或中间件统一调度,支持对整个进程空间或 MPI 任务组状态的保存与恢复。
- 增量检查点: 仅保存与上一次检查点的状态差异,减少存储与 IO 开销。

4.3.2. 任务调度容错与数据冗余

在集群资源调度层面,任务调度器(如 Slurm、PBS、LSF)通常具备以下容错策略:

- **失败任务重调度**: 当某个节点或任务失败时,自动重新提交至空闲节点,尽可能恢复计算流程。
- **预留节点与负载平衡**: 部分平台支持设置"热备节点",故障发生时可无缝迁移;同时通过负载感知优化任务分布,避免因单点负载过高导致失败。
- **弹性任务容忍**(Elastic Task Fault Tolerance): 某些并行任务允许部分子任务 失败,只要核心子集成功完成即可输出结果。

此外,在分布式存储与计算框架(如 HDFS、Spark、MPI)中,也广泛采用数据冗余与副本机制:

- 数据副本冗余:通过多份备份确保单节点失效不影响全局数据完整性。
- **计算容忍机制:** MapReduce、Spark 等框架可对失败子任务进行重新分配计算, 自动恢复流程。

4.4. 策略案例分析

为了保障超大规模高性能计算系统在长时间运行中的稳定性与可靠性,中国 多个具有代表性的国产 HPC 系统在设计阶段即引入了多层次、多维度的容错与 可靠性策略。

以下将从"神威·太湖之光"、"天河二号"以及部分典型国产平台的实际应用, 分析其在可靠性保障方面的实践与经验。

案例一: 神威·太湖之光的片上容错设计与容灾调度

"神威·太湖之光"是全球首个完全基于国产申威处理器的千万核超级计算机, 在其高并发、高密度部署背景下,故障率问题极为突出。 其主要策略包括:

- **片上多级纠错机制**: 申威 26010 处理器内嵌多种硬件层纠错功能,如缓存校验、内存 ECC、核心健康监测等,确保指令和数据处理过程中稳定可靠。
- 节点心跳与自动隔离:系统调度器会持续检测各节点状态,发现心跳异常或通信故障时,自动将其隔离,任务迁移至备用节点执行,避免故障扩散。
- **应用容错接口支持**: 针对重大科研应用,提供应用级容错支持,包括状态持 久化、故障点回滚等机制,确保大型仿真与模拟任务可持续运行。

此外,神威平台在部署初期便建立了多级系统日志采集与分析平台,用于实时收集硬件、网络、任务调度器的运行日志,实现故障原因快速定位与趋势预测。

案例二: 天河二号的异构系统监控与检查点机制

"天河二号"采用 Intel Xeon + Matrix-2000 加速器的异构架构,其可靠性策略 重点围绕异构系统资源的协调调度与故障响应机制展开。

主要做法包括:

- **GPU 协处理器的运行时监控**: 为每个加速器单元部署运行状态探测器,一旦 温度异常、电压波动或内核卡死等问题出现,立即报警并触发系统层回收。
- 操作系统支持的系统级 Checkpoint 机制:在长时间仿真任务中,系统自动触发周期性状态保存,支持进程组级别的一键回滚,降低计算中断的代价。

• **多通道冗余网络通信设计**: 网络拓扑设计采用多个高速互连路径,即使部分 链路故障,系统也可通过备选路径继续通信,保障任务不中断。

这些机制确保了天河系统在复杂任务与高负载状态下依旧保持稳定运行,特 别适用于需要连续运行数十小时甚至上百小时的大规模科研计算。

案例三: 国产信创服务器中的容错适配实践

在通用国产服务器(如基于飞腾、龙芯处理器的平台)中,尽管硬件层面资源有限,但通过调度层与操作系统配合,也实现了多种轻量级容错方案:

- **与国产操作系统协同优化**:如银河麒麟、统信 UOS 等操作系统集成了错误监控与自恢复组件,能感知底层硬件异常并在用户态进行进程隔离。
- **Slurm 作业调度容错扩展**: 支持对失败任务的自动重调度与节点健康打分, 结合 BMC 硬件日志实现"边调度边维护"的策略。
- **热插拔与在线维护能力**: 部分飞腾服务器支持 CPU 与内存的热插拔,提升在不中断任务情况下的维护效率。

这些案例显示,国产通用 HPC 平台虽然规模不及国家级超级计算中心,但 在构建低成本、高适配性的容错能力方面已初具实用价值,具备推广潜力。

5. 结论

随着国家对信息技术自主可控能力的日益重视,国产处理器与高性能计算系统已成为科技战略的重要组成部分。通过本次调研可以发现,中国在国产处理器研发、HPC系统构建、国际竞争格局中均取得了令人瞩目的进展。

在国产处理器方面,以龙芯、飞腾、申威为代表的不同技术路线正在逐步实现从"可用"到"好用"的转变。它们在指令集自主化、多核并行计算能力和生态系统建设方面各具优势,适配于政务办公、工业控制、服务器和超级计算等多类应用场景。

在全球高性能计算领域,TOP500 榜单反映出超级计算的发展正从单纯追求运算速度,转向注重能效、架构创新与任务可靠性等多维度指标。中国的"天河"与"神威"系列系统不仅在性能上跻身世界前列,也在自主架构与应用支撑方面实现了关键突破,展示出我国在 HPC 领域的综合实力。

在系统可靠性方面,国产 HPC 平台已经建立起从硬件层纠错冗余到软件层容错调度与恢复机制的完整策略体系。无论是在国家级超级计算系统中,还是在中小型信创服务器集群中,保障长时间任务稳定运行已成为系统设计的重要目标,并取得了实质性的成果。

展望未来,国产处理器的发展仍面临诸如生态兼容性、先进制程受限、通用性能优化等多重挑战。高性能计算系统也需在 Exascale 规模、绿色计算、AI 融合等方向进一步突破。

唯有持续加强核心技术攻关、深化软硬协同优化、推动产业生态开放共享, 才能实现真正意义上的自主可控与国际引领。