

Escritor BTT para androide

Cambiando la Configuración del Programa





#### En esta presentación usted aprenderá a:

- Abrir el menú de Opciones
- Ver la configuración del programa
- Utilizar las pestañas de los ajustes
- Cambiar los ajustes del programa



The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.




# Accediendo a los Ajustes o la Configuración

1. Toque el ícono de 3 puntos para ceder al menú de Opciones.




2. Toque Ajustes (Settings)...



### Menú de Ajustes – Generales






- Nombre del dispositivo Nombrar la tableta es útil al compartir con un amigo.
- Tipo de Letra de la Traducción Se muestra el nombre del tipo de letra seleccionado.
- Tamaño de Letra de la Traducción Se muestra el tamaño de la letra seleccionada.
- Tipo de Letra del Texto Fuente Se muestra el nombre del tipo de letra seleccionado.




## Menú de Ajustes – Generales (continuación)



- Tamaño de Letra del Texto Fuente Se muestra el tamaño de la letra seleccionada.
- Compartir Siempre Elija si usted desea que el programa permita a traductores que estén cerca importar Mis Traducciones mientras la aplicación esté abierta.
- Versión Se muestra la versión del programa Escritor
  BTT .
- Revisar actualizaciones Toque para buscar actualizaciones para Escritor BTT. Esto utiliza una conexión de internet.








 Servidor de Contenido: Por defecto es WACS (Wycliffe Associates Content Server). Usted puede cambiar esto a DCS (Door43 Content Server).







Cuando usted cambia el ajuste del Servidor de Contenido, los ajustes mostrados debajo cambian automáticamente a los valores apropiados para el servidor seleccionado.

#### **Para WACS**

Servidor Git: git@wacs.bibletranslationtools.org

Puerto del Servidor Git: Para WACS: 22

API del Servidor Git: https://content.bibletranslationtools.org/api/v1

Servidor de Medios: https://api.bibletranslationtools.org

#### Para DCS

Servidor Git: git@git.door43.org


Puerto del Servidor Git: Para DCS: 9299

API del Servidor Git: https://git.door43.org/api/v1

Servidor de Medios: <a href="https://api.unfoldingword.org">https://api.unfoldingword.org</a>

### Menú de Ajustes – Legales






Usted puede ver información importante acerca del programa en esta sección del Menú de Ajustes.

- Acuerdo de Licencia lo que usted puede hacer con el contenido del programa y con el contenido que usted cree.
- Declaración de Fe usted, el usuario del programa, acordó estar de acuerdo con esto la primera vez que el programa fue iniciado. Lea esto para revisar lo que son las Creencias Esenciales.
- Las pautas de traducción aprenda acerca de las normas que pueden ayudar al traductor a traducir el texto en forma clara, correcta y natural.








Usted puede ver información importante acerca del programa en esta sección del Menú de Ajustes.

- Licencias del Software muestra todas las licencias para los distintos softwares que son usados para crear el programa Escrito BTT.
- Atribución lea este documento para conocer acerca de las restricciones del uso de trabajos derivados y la mención de marcas.








- Revise los requisitos del hardware Elija si revisar el hardware al iniciar la aplicación.
- Intérvalo de la Copia de Seguridad El programa establece que la copia de seguridad ocurrirá cada 5 minutos. Esto puede ser cambiado por el usuario final.
- Nivel de Registro y Herramientas del Desarrollador - Los ajustes en esta área están establecidos por el programa y no deben ser cambiados.






- Es una buena práctica si se está compartiendo el proyecto con otras tabletas.
- Para cambiar el nombre del dispositivo en Ajustes:
  - 1. Toque la pestaña General.
  - 2. Toque Nombre del Dispositivo.






### Cambiando el Nombre del Dispositivo (continuación)

- Es una buena práctica si se está compartiendo el proyecto con otras tabletas.
- Para cambiar el nombre del dispositivo en Ajustes:
  - 3. Escriba el nombre deseado y toque OK.
  - 4. Se muestra el nuevo nombre.








## Cambiando el Tamaño de la Letra de Traducción


- Es una buena práctica si se utiliza un lenguaje con caracteres no-romanos.
- Para cambiar el tamaño de letra de la traducción en Ajustes:
  - Toque la pestaña General.
  - 2. Toque el tamaño de la letra de traducción.





# Cambiando el Tamaño de la Letra de Traducción (continuación)

- Es una buena práctica si se utiliza un lenguaje con caracteres no-romanos.
- Para cambiar el tamaño de letra de la traducción en Ajustes:
  - 3. Toque el tamaño de la letra deseada.
  - 4. Se muestra el nuevo tamaño de letra.





### ¿Qué aprendió usted?



### En esta presentación usted aprendió a:

- Abrir el menú de Opciones
- Ver la configuración del programa
- Utilizar las pestañas de ajustes
- Cambiar los ajustes del programa



The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.