# DOM对象的概念

DOM就是Document Object Model, DOM 是 W3C(万维网联盟)的标准。

操作DOM的要点,要等DOM加载完成才能操作,所以

1、window.onload 2、Javascript放到页面后面

#### DOM节点:

根据 W3C 的 HTML DOM 标准,HTML 文档中的所有内容都是节点:

整个文档是一个文档节点 每个 HTML 元素是元素节点 HTML 元素内的文本是文本节点 每个 HTML 属性是属性节点 注释是注释节点

## DOM树的名词

节点树中的节点彼此拥有层级关系。

●父(parent)节点

父节点拥有任意数量的子节点

●子(child)节点

子节点拥有一个父节点

●同胞(sibling)节点

同级的子节点被称为同胞(兄弟或姐妹)。 同胞是拥有 相同父节点的节点

●根(root)节点

在节点树中,顶端节点被称为根(root) 根节点没有父节点

### DOM元素节点的获取

window.onload或者写到页面body最下面

- ●getElementById() 获取特定 ID 元素的节点(页面多个同 名ID值只返回第一个)
- ●getElementsByTagName("p") 获取相同元素的节点列表

返回数组,使用下标来获取

- ●getElementsByName()获取相同名称的节点列表 不是 所有标签都有name属性(form 表单元素有) 某些低版本浏览器会有兼容性问题
- getElementsByClassName() 获取相同class属性的节点
- ●使用的时候一定要写下标[i]
- •getAttribute()

获取特定元素节点属性的值。

```
var myVal = document.getElementsByName("user");
myVal[0].getAttribute("attr");
```

#### •setAttribute()

设置特定元素节点属性的值

```
var myVal = document.getElementsByName("user");
myVal[0].setAttribute("type","button");
```

### •removeAttribute()

移除特定元素节点属性

```
var myVal = document.getElementsByName("user");
myVal[0].removeAttribute("attr");
```

# DOM元素节点的属性

innerHTML:获取元素节点里的内容

innerText:只获取元素内的文本内容,html标签将被忽略

style: CSS内联样式属性值

src

1.选项卡

2.JS简易年历 3、QQ延时提示框 4、进度条