- mecaso -

Package pour les formules en mécanique du solide

Youssef Derrazi

28 août 2021

Table des matières

1	Introduction	1					
	1.1 Différences notables	1					
2	Mise en place du package						
3	Opérations mathématiques générales	2					
	3.1 Définition d'un vecteur	2					
	3.2 Dérivée temporelle par rapport à un repère	2					
	3.2.1 Dérivée temporelle avec expression en nominateur	2					
	3.2.2 Dérivée temporelle avec expression à la ligne	3					
4	4 Cinématique						
4	4.1 Vecteur vitesse de rotation	4					
	4.2 Vecteur vitesse d'un point lié à un solide	4					
	4.3 Transport d'un vecteur vitesse : formule de Varignon	4					
	4.4 Vecteur accélération d'un point lié à un solide	5					
	4.5 Accélération d'entrainement	5					
	4.6 Accélération de Coriolis	5					
5	Statique						
	5.1 Vecteur force	6					
	5.2 Vecteur moment de force	6					

		5.2.1	Vecteur moment de force en un point, sans préciser la						
			force	6					
		5.2.2	Vecteur moment de force en un point, en explicitant la						
			force	6					
	5.3	Résult	tante d'une force volumique	7					
		5.3.1	Résultante d'une force volumique sur une mesure de						
			masse	7					
		5.3.2	Résultante d'une force volumique sur une mesure de						
			volume	7					
	5.4	Résult	tante d'une pression	8					
		5.4.1	Résultante d'une force surfacique générale	8					
		5.4.2	Résultante d'une force surfacique avec précision du vec-						
			teur normal	8					
	5.5	Trans	port d'un vecteur moment : formule de Varignon	9					
		5.5.1	Transport d'un vecteur moment sans expliciter la force	9					
		5.5.2	Transport d'un vecteur moment avec précision de la force	9					
_									
6		étique		10					
	6.1		ur quantité de mouvement	10					
		6.1.1	Vecteur quantité de mouvement, expression directe	10					
		6.1.2	Vecteur quantité de mouvement, expression alternative	10					
		6.1.3	Remarque sur l'expression intégrale	10					
	6.2		ur d'inertie	11					
		6.2.1	Expression du tenseur d'inertie	11					
		6.2.2	Expression matricielle du tenseur d'inertie	11					
		6.2.3	Matrice de transfert	11					
		6.2.4	Theorème d'Huygens	12					
	6.3		ent cinétique	12					
		6.3.1	Moment cinétique, définition par intégrale	13					
		6.3.2	Moment cinétique, expression complète	13					
		6.3.3	1 / 1						
			gravité	13					
	6.4	_	port du moment cinétique : formule de Varignon	14					
		6.4.1	Transport du moment cinétique : première formule	14					
		6.4.2	Transport du moment cinétique : deuxième formule	14					

7	Dyn	amique	15				
	7.1	Vecteur quantité d'accélération	15				
		7.1.1 Vecteur quantité d'accélération, expression directe	15				
		7.1.2 Vecteur quantité d'accélération, expression alternative.	15				
		7.1.3 Remarque sur l'expression intégrale	15				
	7.2 Moment dynamique						
		7.2.1 Moment dynamique, définition par intégrale	16				
		7.2.2 Moment dynamique, expression complète	16				
		7.2.3 Moment dynamique, cas d'un point fixe ou du centre					
		de gravité	17				
	7.3	Transport du moment dynamique : formule de Varignon	17				
		7.3.1 Transport du moment dynamique : première formule .	17				
		7.3.2 Transport du moment dynamique : deuxième formule .	18				
8	Ene	Energétique et puissance					
	8.1	Puissance délivrée	19				
		8.1.1 Puisance délivrée : expression torsorielle implicite	19				
		8.1.2 Puisance délivrée : expression torsorielle explicite	19				
		8.1.3 Puissance délivrée par un champ de force massique	20				
	8.2 Puissance de liaison						
		8.2.1 Puisance de liaison : expression torsorielle implicite	21				
	8.3 Energie cinétique d'un solide						
		8.3.1 Energie cinétique : expression torsorielle implicite	21				
		8.3.2 Energie cinétique : mouvement de translation seule	22				
		8.3.3 Energie cinétique : mouvement de rotation seule	22				
		8.3.4 Energie cinétique : expression générale	22				
		8.3.5 Energie cinétique : cas du centre de gravité	23				
9	Tors	Torseurs					
	9.1	Torseur cinématique	24				
	9.2	Torseur d'action mécanique	24				
	9.3	Torseur cinétique	25				
	9.4	Torseur dynamique	25				
	9.5	Torseur personnalisé	25				
	9.6	Torseur personnalisé explicite	25				
10	Exe	mples	27				

1 Introduction

Ce package a été crée par moi-même, ingénieur génie civil et (à ce moment) candidat à l'agrégation externe de mécanique. Ce package regroupe un certain nombre de routines indispensables pour faciliter l'écriture de quelques expressions assez fastidieuses en mécanique du solide indéformable.

Prenant conscience que ce package est loin d'être complet, il est toujours conseillé d'utiliser renewcommand dans un fichier *.sty externe en attendant les mises à jour.

Pour toute remarque ou question, prière de prendre contact à l'adresse mail suivante : derrazi.youssef.97@gmail.com.

Ce package est déployé sous la license GNU General Public License V3.0.

1.1 Différences notables

Le package suivant fait hérésie sur certains points par rapport au programme en vigueur aux universités françaises/marocaines :

- Le produit vectoriel est noté par une croix \times au lieu d'un chapeau \wedge ;
- Le moment cinétique est noté L au lieu de σ ;
- La résultante dynamique a un nom : d;
- Le vecteur vitesse de rotation est représenté par ω ;
- Les moments de forces sont en M script.

2 Mise en place du package

Le package est appelé par la commande : \usepackage{mecaso}, il nécessite néanmoins les packages suivants : amsmath, amssymb et mathrsfs.

3 Opérations mathématiques générales

3.1 Définition d'un vecteur

La commande \Vct{} prend comme entrée toute expression fournie par l'utilisateur et y accroche une flèche. Dans l'exemple qui suit, la ligne \Vct{0M} donne :

\overrightarrow{OM}

3.2 Dérivée temporelle par rapport à un repère

Il existe dans ce package deux commandes permettant d'écrire la dérivée d'une fonction par rapport au temps et par rapport à un repère R.

3.2.1 Dérivée temporelle avec expression en nominateur

La commande $\Din{}$ prend comme entrée toute expression fournie par l'utilisateur et la met en nominateur de l'opérateur dérivation par rapport à un repère arbitraire R. Dans l'exemple qui suit, la ligne $\Din{}$ donne :

$$\left. \frac{df(t)}{dt} \right|_{R}$$

La commande $\Din[]{}$ permet d'affecter un repère différent dans la case entre crochets comme elle peut servir de case d'évaluation. Dans l'exemple qui suit, la ligne $\Din[t=t_0]{f(t)}$ donne :

$$\left. \frac{df(t)}{dt} \right|_{t=t_0}$$

Ces mêmes commandes peuvent être utilisées avec les vecteurs moyennant l'imbrication suivante $\Din{\vct{}}\$ ou bien $\Din[]{\vct{}}\$. Dans l'exemple qui suit, la ligne $\Din[R_G]{\vct{B}}\$ donne :

$$\left. \frac{d\overrightarrow{B}}{dt} \right|_{R_C}$$

3.2.2 Dérivée temporelle avec expression à la ligne

Pour les longues expressions, la commande $\Dex{}$ prend comme entrée toute expression fournie par l'utilisateur et la met à la ligne de l'opérateur dérivation par rapport à un repère arbitraire R. Dans l'exemple qui suit, la ligne $\Dex{}$ donne :

$$\left. \frac{d}{dt} f(t) \right|_{R}$$

La commande $\Dex[]{}$ permet d'affecter un repère différent dans la case entre crochets comme elle peut servir de case d'évaluation. Dans l'exemple qui suit, la ligne $\Dex[t=t_0]{f(t)}$ donne :

$$\left. \frac{d}{dt} f(t) \right|_{t=t_0}$$

Ces mêmes commandes peuvent être utilisées avec les vecteurs moyennant l'imbrication suivante $\Dex{\Vct{}}$ ou bien $\Dex[]{\Vct{}}$. Dans l'exemple qui suit, la ligne $\Dex[R_G]{\Vct{B}}$ donne :

$$\frac{d}{dt}\overrightarrow{B}\Big|_{R_G}$$

4 Cinématique

4.1 Vecteur vitesse de rotation

La commande $\ensuremath{\mbox{\tt Rotation}}$ écrit le vecteur vitesse de rotation par rapport à un repère arbitraire R, elle prend en entrée le nom du solide. Dans l'exemple qui suit, $\ensuremath{\mbox{\tt Rotation}}$ donne :

$$\overrightarrow{\omega}_{E/R}$$

La commande \Rotation[]{} écrit le vecteur vitesse de rotation par rapport à un repère précisé entre crochets. Dans l'exemple qui suit, la commande \Rotation[0]{1} donne :

$$\overrightarrow{\omega}_{1/0}$$

4.2 Vecteur vitesse d'un point lié à un solide

La commande \Vel{}{} écrit le vecteur vitesse d'un point lié à un solide dans son mouvement par rapport à un repère arbitraire. Elle prend dans l'ordre le point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \Vel{M}{S} donne :

$$\overrightarrow{v}_{M \in S/R}$$

La commande \Vel[]{}{} permet la modification du repère d'évaluation. Elle prend dans l'ordre le repère entre crochets, puis le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \Vel[R_g]{A}{S} donne :

$$\overrightarrow{v}_{A \in S/R_g}$$

4.3 Transport d'un vecteur vitesse : formule de Varignon

La commande $\VARK{}{}$ écrit directement la formule de Varignon entre deux points A et B sur un repère arbitraire R. Elle prend comme entrées dans l'ordre le point déjà connu, puis le point que l'on désire évaluer puis le solide concerné. Dans l'exemple qui suit, $\VARK{A}{B}{S}$ donne :

$$\overrightarrow{v}_{B \in S/R} = \overrightarrow{v}_{A \in S/R} + \overrightarrow{\omega}_{S/R} \times \overrightarrow{AB}$$

Pour préciser un repère quelconque, la commande $\VARK[]{}{}$ pourra être utilisée. Dans l'exemple qui suit, $\VARK[R_0]{M}{G}$ donne :

$$\overrightarrow{v}_{G \in S/R_0} = \overrightarrow{v}_{M \in S/R_0} + \overrightarrow{\omega}_{S/R_0} \times \overrightarrow{MG}$$

4.4 Vecteur accélération d'un point lié à un solide

La commande \Acc{}{} écrit le vecteur accélération d'un point lié à un solide dans son mouvement par rapport à un repère arbitraire. Elle prend dans l'ordre le point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \Acc{M}{S} donne :

$$\overrightarrow{\Gamma}_{M \in S/R}$$

La commande \Acc[]{}{} permet la modification du repère d'évaluation. Elle prend dans l'ordre le repère entre crochets, puis le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \Acc[R_g]{M}{S} donne :

$$\overrightarrow{\Gamma}_{M \in S/R_g}$$

4.5 Accélération d'entrainement

La commande \Entr{}{}{} écrit le vecteur accélération d'entraintement d'un point lié à un solide par rapport à deux repères. Elle prend dans l'ordre le repère de base, le repère de composition, le point d'origine puis le point de calcul. Dans l'exemple qui suit, \Entr{0}{1}{0}{M} donne :

$$\overrightarrow{\Gamma}_{O \in 1/0} + \overrightarrow{\omega}_{1/0} \times (\overrightarrow{\omega}_{1/0} \times \overrightarrow{OM}) + \frac{d}{dt} \overrightarrow{\omega}_{1/0} \bigg|_{0} \times \overrightarrow{OM}$$

4.6 Accélération de Coriolis

La commande \Coriolis{}{}{} écrit le vecteur accélération de Co-RIOLIS d'un point lié à un solide. Elle prend dans l'ordre le repère de base, le repère de passage, le point de calcul puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \Coriolis{0}{1}{M}{2} donne :

$$2\overrightarrow{\omega}_{1/0} \times \overrightarrow{v}_{M \in 2/1}$$

5 Statique

5.1 Vecteur force

La commande $\{Force\}$ permet d'écrire le vecteur force appliqué par un élément quelconque sur un solide de référence S. Dans l'exemple qui suit, la commande $\{Force\}$ donne :

$$\overrightarrow{F}_{E_1 \to S}$$

La commande $\Gamma \$ permet d'écrire le vecteur force appliqué par un élément sur un solide que l'on précise entre crochets. Dans l'exemple qui suit, la commande $\Gamma \$ donne :

$$\overrightarrow{F}_{E_1 \to D}$$

5.2 Vecteur moment de force

5.2.1 Vecteur moment de force en un point, sans préciser la force

La commande \Moment{}{} permet d'écrire le vecteur moment de force en précisant dans l'ordre l'élément qui applique la force puis le point de calcul. Dans l'exemple qui suit, la commande \Moment{Ext}{0} donne :

$$\overrightarrow{M}_O(\overrightarrow{F}_{Ext \to S})$$

La commande \Moment[]{}{} permet d'écrire le vecteur moment de force en précisant d'abord le nom du solide en jeu, puis dans l'ordre l'élément qui applique la force puis le point de calcul. Dans l'exemple qui suit, la commande \Moment[I]{II}{G} donne :

$$\overrightarrow{M}_G(\overrightarrow{F}_{II\to I})$$

5.2.2 Vecteur moment de force en un point, en explicitant la force

Si l'expression de la force en jeu n'est pas standard, \Gmoment{}{} permet d'écrire le vecteur moment de force en précisant dans l'ordre l'expression de la force puis le point de calcul. Dans l'exemple qui suit, la commande \Gmoment{\Vct{W}}{A} donne :

$$\overrightarrow{M}_A(\overrightarrow{W})$$

L'expression de la force peut être quelconque, par exemple si la force s'écrit $\overrightarrow{P}_{eau\to S}$, on peut l'injecter dans la commande pour obtenir :

$$\overrightarrow{M}_O(\overrightarrow{P}_{eau\to S})$$

5.3 Résultante d'une force volumique

Le package fournit deux expressions pour l'évalutation d'une résultante sur un volume : un expression avec élément de masse dm et une expression avec élément de volume dV.

5.3.1 Résultante d'une force volumique sur une mesure de masse

La commande $\$ prend dans l'ordre l'expression de la distribution de force massique puis le milieu appliquant celle-ci pour donner l'expression de l'intégrale sur la masse d'un solide S arbitraire. Dans l'exemple qui suit, la commande $\$ donne :

$$\iiint_{M \in S} \overrightarrow{f}_{ext \to S}(M) dm$$

La commande \Vnet[]{}{} permet d'expliciter le nom du solide au début. Dans l'exemple qui suit, la commande \Vnet[V]{f}{ext} donne :

$$\iiint_{M \in V} \overrightarrow{f}_{ext \to V}(M) dm$$

5.3.2 Résultante d'une force volumique sur une mesure de volume

La commande $\VVnet{}{}$ prend **dans l'ordre** l'expression de la distribution de force puis le milieu appliquant celle-ci pour donner l'expression de l'intégrale sur la masse d'un solide S arbitraire. Dans l'exemple qui suit, la commande $\VVnet{q}{ext}$ donne :

$$\iiint_{M \in S} \rho(M) \overrightarrow{q}_{ext \to S}(M) dV$$

La commande \VVnet[]{}{} permet d'expliciter le nom du solide au début. Dans l'exemple qui suit, la commande \VVnet[II]{q}{I} donne :

$$\iiint_{M \in II} \rho(M) \overrightarrow{q}_{I \to II}(M) dV$$

5.4 Résultante d'une pression

Le package fournit deux expressions pour l'évalutation d'une résultante sur une surface : un expression sans précision du vecteur normal et une expression avec précision de celui-ci.

5.4.1 Résultante d'une force surfacique générale

La commande \S net{}{} prend dans l'ordre l'expression de la distribution de la pression puis le milieu appliquant celle-ci pour donner l'expression de l'intégrale sur une surface ∂S d'un solide S arbitraire. Dans l'exemple qui suit, la commande \S net{T}{A} donne :

$$\iint_{M \in \partial S} \overrightarrow{T}_{A \to S}(M) dS$$

La commande \Snet[]{}{} permet d'expliciter le nom du solide au début. Dans l'exemple qui suit, la commande \Snet[E]{\sigma}{A} donne :

$$\iint_{M \in \partial E} \overrightarrow{\sigma}_{A \to E}(M) dS$$

5.4.2 Résultante d'une force surfacique avec précision du vecteur normal

La commande \SSnet{}{}} prend dans l'ordre l'expression de la distribution de la pression puis le milieu appliquant celle-ci **puis** l'expression du vecteur normal pour donner l'expression de l'intégrale sur une surface ∂S d'un solide S arbitraire. Dans l'exemple qui suit, la commande \SSnet{T}{A}{n} donne :

$$\iint_{M \in \partial S} T_{A \to S}(M) \overrightarrow{n} \, dS$$

La commande \SSnet[]{}{} permet d'expliciter le nom du solide au début. Dans l'exemple qui suit, la commande \SSnet[B]{p}{A}{n} donne :

$$\iint_{M \in \partial B} p_{A \to B}(M) \overrightarrow{n} dS$$

5.5 Transport d'un vecteur moment : formule de Varignon

5.5.1 Transport d'un vecteur moment sans expliciter la force

La commande $\VARS{}{}$ écrit directement la formule de Varignon entre deux points A et B sur un repère arbitraire R. Elle prend comme entrées **dans l'ordre** le point déjà connu, puis le point que l'on désire évaluer puis l'élément appliquant la force sur un solide S arbitraire. Dans l'exemple qui suit, $\VARS{A}{B}{ext}$ donne :

$$\overrightarrow{M}_{B}(\overrightarrow{F}_{ext\rightarrow S}) = \overrightarrow{M}_{A}(\overrightarrow{F}_{ext\rightarrow S}) + \overrightarrow{F}_{ext\rightarrow S} \times \overrightarrow{AB}$$

Pour préciser le solide en jeu, la commande $\VARS[]{}{}$ pourra être utilisée. Dans l'exemple qui suit, $\VARS[S]{M}{C}{ext}$ donne :

$$\overrightarrow{M}_{S}(\overrightarrow{F}_{ext\to S}) = \overrightarrow{M}_{M}(\overrightarrow{F}_{ext\to S}) + \overrightarrow{F}_{ext\to S} \times \overrightarrow{MS}$$

5.5.2 Transport d'un vecteur moment avec précision de la force

La commande $\GVARS{}{}$ fonctionne comme la commande \Gmoment et écrit directement la formule de Varignon entre deux points A et B sur un repère arbitraire R. Elle prend comme entrées **dans l'ordre** l'expression de la force, puis le point déjà connu, puis le point où l'on désire évaluer. Dans l'exemple qui suit, $\GVARS{\Vct{W}}{A}{B}$ donne :

$$\overrightarrow{M}_B(\overrightarrow{W}) = \overrightarrow{M}_A(\overrightarrow{W}) + \overrightarrow{W} \times \overrightarrow{AB}$$

6 Cinétique

6.1 Vecteur quantité de mouvement

Le package propose deux expressions de la quantité de mouvement selon l'usage de l'utilisateur; une expression directe puis une expression qui continent la masse du solide ainsi que la vitesse de son centre de gravité.

6.1.1 Vecteur quantité de mouvement, expression directe

La commande $\Psr{}$ prend comme entrée le nom du solide et écrit le vecteur quantité de mouvement par rapport à un repère arbitraire R. La commande $\Psr{}$ donne :

$$\overrightarrow{p}_{E/R}$$

La commande $\Psr[]{}$ permet de préciser le nom du repère en jeu. La commande $\Psr[R_0]{}$ donne :

$$\overrightarrow{p}_{S/R_0}$$

6.1.2 Vecteur quantité de mouvement, expression alternative

La commande $\Mv{}$ prend comme entrée le nom du solide et écrit le vecteur quantité de mouvement par rapport à un repère arbitraire R. La commande \Mv{E} donne :

$$m_E \overrightarrow{v}_{G \in E/R}$$

La commande $Mv[]{}$ permet de préciser le nom du repère en jeu. La commande $Mv[R_0]{}$ donne :

$$m_S \overrightarrow{v}_{G \in S/R_0}$$

6.1.3 Remarque sur l'expression intégrale

L'expression intégrale de la quantité de mouvement peut être obtenue en utilisant la commande \int_{M\in S}\Vel[R]{M}{S}dm :

$$\overrightarrow{p}_{S/R} = \int_{M \in S} \overrightarrow{v}_{M \in S/R} dm$$

6.2 Tenseur d'inertie

6.2.1 Expression du tenseur d'inertie

La commande \Inertia{}{} permet d'écrire l'expression de la matrice d'inertie en précisant dans l'ordre le point de calcul puis le solide en jeu. La commande \Inertia{0}{\$\$} donne :

$$\overline{\overline{I}}_O(S/R)$$

La commande $\left[{} \right]$ permet en plus de préciser le repère de référence. La commande $\left[R_0 \right]$ donne :

$$\overline{\overline{I}}_A(E/R_0)$$

6.2.2 Expression matricielle du tenseur d'inertie

La commande \InertiaE{}{} permet d'écrire l'expression matricielle de la matrice d'inertie en précisant dans l'ordre le point de calcul puis le solide en jeu. La commande \InertiaE{0}{S} donne :

$$\begin{cases}
A_S & -D_S & -E_S \\
-D_S & B_S & -F_S \\
-E_S & -F_S & C_S
\end{cases}_{(S/R)}$$

La commande $\InertiaE[]{}{}$ permet en plus de préciser le repère de référence. La commande $\InertiaE[R_0]{A}{E}$ donne :

$$\begin{cases}
A_E & -D_E & -E_E \\
-D_E & B_E & -F_E \\
-E_E & -F_E & C_E
\end{cases}_{(E/R_0)}$$

6.2.3 Matrice de transfert

La commande \Ip{}{} permet d'écrire l'expression de la matrice de tranfert d'un point à un autre, elle prend comme entrées **dans l'ordre** le point où la matrice est déjà exprimée puis le point vers lequel on désire transférer. Dans l'exemple qui suit, la commande \Ip{G}{A} donne :

$$\overline{\overline{I}}_{\overrightarrow{AG}}(S)$$

Pour préciser le solide en jeu, on utilise la commande $Ip[]{}$ en explicitant le nom du solide au début. Dans l'exemple qui suit, la commande $Ip[E]{B}{A}$ donne :

$$\overline{\overline{I}}_{\overrightarrow{AB}}(E)$$

6.2.4 Theorème d'Huygens

La commande \Huygens{}{} écrit le théorème d'HUYGENS entre deux points. Elle prend comme entrées dans l'ordre le point de départ, le point d'arrivée et le nom du solide. Dans l'exemple qui suit, la commande \Huygens{G}{A}{S} donne :

$$\overline{\overline{I}}_A(S/R) = \overline{\overline{I}}_G(S/R) + \overline{\overline{I}}_{\overrightarrow{AG}}(S)$$

Pour préciser le repère en jeu, on utilise la commande \Huygens[]{}{}{} en explicitant le nom du repère au début. Dans l'exemple qui suit, la commande \Huygens[R_0]{B}{A}{S} donne :

$$\overline{\overline{I}}_A(S/R_0) = \overline{\overline{I}}_B(S/R_0) + \overline{\overline{I}}_{\overrightarrow{AB}}(S)$$

6.3 Moment cinétique

Nous précisons ici toutes les commandes relatives au moment cinétique présentes dans ce package, elle vont de la définition par intégrale jusqu'à la formule explicite en utilisant la matrice d'inertie.

La commande $\Lm{}{}$ écrit le vecteur moment cinétique d'un solide dans par rapport à un repère arbitraire. Elle prend **dans l'ordre** le point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, $\Lm{0}{S}$ donne :

$$\overrightarrow{L}_{O,S/R}$$

La commande $\Lm[]{}$ écrit le vecteur moment cinétique d'un solide dans par rapport à un repère précisé au début. Elle prend **dans l'ordre** le repère, le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, la commande $\Lm[R_g]{A}{}$ donne :

$$\overrightarrow{L}_{A,S/R_q}$$

6.3.1 Moment cinétique, définition par intégrale

La commande \Lmi{}{} écrit le vecteur moment cinétique d'un solide dans par rapport à un repère arbitraire. Elle prend dans l'ordre le point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \Lmi{0}{S} donne :

$$\int_{M \in S} \overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{v}_{M \in S/R} dm$$

La commande \Lmi[]{}{} écrit le vecteur moment cinétique d'un solide dans par rapport à un repère précisé au début. Elle prend dans l'ordre le repère, le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, la commande \Lmi[R_g]{A}{S} donne :

$$\int_{M \in S} \overrightarrow{AM} \times \overrightarrow{v}_{M \in S/R_g} dm$$

6.3.2 Moment cinétique, expression complète

La commande \LA{}{} écrit le vecteur moment cinétique d'un solide dans par rapport à un repère arbitraire. Elle prend dans l'ordre le point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \LA{0}{S} donne :

$$m_S \overrightarrow{OG} \times \overrightarrow{v}_{G \in S/R} + \overline{\overline{I}}_O(S/R) \cdot \overrightarrow{\omega}_{S/R}$$

La commande $\LA[]{}$ écrit le vecteur moment cinétique d'un solide dans par rapport à un repère précisé au début. Elle prend **dans l'ordre** le repère, le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, la commande $\LA[R_g]{A}{}$ donne :

$$m_S \overrightarrow{AG} \times \overrightarrow{v}_{G \in S/R_g} + \overline{\overline{I}}_A(S/R_g) \cdot \overrightarrow{\omega}_{S/R_g}$$

6.3.3 Moment cinétique, cas d'un point fixe ou du centre de gravité

La commande \LF{}{} écrit le vecteur moment cinétique d'un solide dans par rapport à un repère arbitraire. Elle prend dans l'ordre le point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \LF{0}{S} donne :

$$\overline{\overline{I}}_O(S/R) \cdot \overrightarrow{\omega}_{S/R}$$

La commande \LF[]{}{} écrit le vecteur moment cinétique d'un solide dans par rapport à un repère précisé au début. Elle prend **dans l'ordre** le repère, le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, la commande \LF[R_g]{G}{S} donne :

$$\overline{\overline{I}}_G(S/R_g) \cdot \overrightarrow{\omega}_{S/R_g}$$

6.4 Transport du moment cinétique : formule de Varignon

6.4.1 Transport du moment cinétique : première formule

La commande $\VARC{}{}$ écrit directement la formule de VARIGNON entre deux points A et B sur un repère arbitraire R. Elle prend comme entrées dans l'ordre le point déjà connu, puis le point que l'on désire évaluer puis le solide concerné. Dans l'exemple qui suit, $\VARC{A}{B}{S}$ donne :

$$\overrightarrow{L}_{B,S/R} = \overrightarrow{L}_{A,S/R} + \overrightarrow{p}_{S/R} \times \overrightarrow{AB}$$

Pour préciser un repère quelconque, la commande \VARC[]{}{} pourra être utilisée. Dans l'exemple qui suit, \VARC[R_0]{M}{G}{S} donne :

$$\overrightarrow{L}_{G,S/R_0} = \overrightarrow{L}_{M,S/R_0} + \overrightarrow{p}_{S/R_0} \times \overrightarrow{MG}$$

6.4.2 Transport du moment cinétique : deuxième formule

Pour expliciter la quantité de mouvement, la commande $\AVARC{}{}$ écrit directement la formule de Varignon entre deux points A et B sur un repère arbitraire R. Elle prend comme entrées **dans l'ordre** le point déjà connu, puis le point que l'on désire évaluer puis le solide concerné. Dans l'exemple qui suit, $\AVARC{A}{S}$ donne :

$$\overrightarrow{L}_{B,S/R} = \overrightarrow{L}_{A,S/R} + m_S \overrightarrow{v}_{G \in S/R} \times \overrightarrow{AB}$$

Pour préciser un repère quelconque, la commande \AVARC[]{}{}} pourra être utilisée. Dans l'exemple qui suit, \AVARC[R_0]{M}{G}{S} donne :

$$\overrightarrow{L}_{G,S/R_0} = \overrightarrow{L}_{M,S/R_0} + m_S \overrightarrow{v}_{G \in S/R_0} \times \overrightarrow{MG}$$

7 Dynamique

7.1 Vecteur quantité d'accélération

Le package propose deux expressions de la quantité d'accélération selon l'usage de l'utilisateur; une expression directe puis une expression qui continent la masse du solide ainsi que l'accélération de son centre de gravité.

7.1.1 Vecteur quantité d'accélération, expression directe

La commande ΛM prend comme entrée le nom du solide et écrit le vecteur quantité de mouvement par rapport à un repère arbitraire R. La commande ΛM donne :

 $\overrightarrow{d}_{E/R}$

La commande $\mbox{Am[]{}}$ permet de préciser le nom du repère en jeu. La commande $\mbox{Am[R_0]{}}$ donne :

$$\overrightarrow{d}_{S/R_0}$$

7.1.2 Vecteur quantité d'accélération, expression alternative

La commande $\mbox{Amg}{}$ prend comme entrée le nom du solide et écrit le vecteur quantité de mouvement par rapport à un repère arbitraire R. La commande $\mbox{Amg}{}$ donne :

$$m_E \overrightarrow{\Gamma}_{G \in E/R}$$

La commande $\mbox{Amg[]{}}$ permet de préciser le nom du repère en jeu. La commande $\mbox{Amg[R_0]{}}$ donne :

$$m_S \overrightarrow{\Gamma}_{G \in S/R_0}$$

7.1.3 Remarque sur l'expression intégrale

L'expression intégrale de la quantité d'accélération peut être obtenue en utilisant la commande $\inf_{M\in S}\$:

$$\overrightarrow{d}_{S/R} = \int_{M \in S} \overrightarrow{\Gamma}_{M \in S/R} dm$$

7.2 Moment dynamique

Nous précisons ici toutes les commandes relatives au moment dynamique présentes dans ce package, elle vont de la définition par intégrale jusqu'à la formule explicite en utilisant le moment cinétique.

La commande \ADelta{}{} écrit le vecteur moment dynamique d'un solide dans par rapport à un repère arbitraire. Elle prend dans l'ordre le point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \ADelta{0}{S} donne :

$$\overrightarrow{\delta}_{O,S/R}$$

La commande \ADelta[]{}{} écrit le vecteur moment dynamique d'un solide dans par rapport à un repère précisé au début. Elle prend dans l'ordre le repère, le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, la commande \ADelta[R_g]{A}{S} donne :

$$\overrightarrow{\delta}_{A,S/R_g}$$

7.2.1 Moment dynamique, définition par intégrale

La commande \IDelta{}{} écrit le vecteur moment dynamique d'un solide dans par rapport à un repère arbitraire. Elle prend dans l'ordre le point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \IDelta{0}{S} donne :

$$\int_{M \in S} \overrightarrow{OM} \times \overrightarrow{\Gamma}_{M \in S/R} dm$$

La commande \IDelta[]{}{} écrit le vecteur moment dynamique d'un solide dans par rapport à un repère précisé au début. Elle prend dans l'ordre le repère, le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, la commande \IDelta[R_g]{A}{S} donne :

$$\int_{M \in S} \overrightarrow{AM} \times \overrightarrow{\Gamma}_{M \in S/R_g} dm$$

7.2.2 Moment dynamique, expression complète

La commande \EDelta{}{} écrit le vecteur moment dynamique d'un solide dans par rapport à un repère arbitraire. Elle prend dans l'ordre le

point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \EDelta{0}{S} donne :

$$\frac{d}{dt}\overrightarrow{L}_{O,S/R}\Big|_{R} + m_{S}\overrightarrow{v}_{O/R} \times \overrightarrow{v}_{G/R}$$

La commande \EDelta[]{}{} écrit le vecteur moment dynamique d'un solide dans par rapport à un repère précisé au début. Elle prend dans l'ordre le repère, le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, la commande \EDelta[R_g]{A}{S} donne :

$$\frac{d}{dt}\overrightarrow{L}_{A,S/R_g}\Big|_{R_g} + m_S\overrightarrow{v}_{A/R_g} \times \overrightarrow{v}_{G/R_g}$$

7.2.3 Moment dynamique, cas d'un point fixe ou du centre de gravité

La commande \FDelta{}{} écrit le vecteur moment dynamique d'un solide dans par rapport à un repère arbitraire. Elle prend dans l'ordre le point d'évaluation, puis le solide. Dans l'exemple qui suit, \FDelta{0}{S} donne :

$$\frac{d}{dt}\overrightarrow{L}_{O,S/R}\Big|_{R}$$

La commande \FDelta[]{}{} écrit le vecteur moment dynamique d'un solide dans par rapport à un repère précisé au début. Elle prend dans l'ordre le repère, le point d'évaluation puis le solide. Dans l'exemple qui suit, la commande \FDelta[R_g]{A}{S} donne :

$$\left. \frac{d}{dt} \overrightarrow{L}_{A,S/R_g} \right|_{R_g}$$

7.3 Transport du moment dynamique : formule de Varignon

7.3.1 Transport du moment dynamique : première formule

La commande $\VARD{}{}$ écrit directement la formule de VARIGNON entre deux points A et B sur un repère arbitraire R. Elle prend comme entrées dans l'ordre le point déjà connu, puis le point que l'on désire évaluer puis le solide concerné. Dans l'exemple qui suit, $\VARD{A}{B}{S}$ donne :

$$\overrightarrow{\delta}_{B,S/R} = \overrightarrow{\delta}_{A,S/R} + \overrightarrow{d}_{S/R} \times \overrightarrow{AB}$$

Pour préciser un repère quelconque, la commande \VARD[]{}{} pourra être utilisée. Dans l'exemple qui suit, \VARD[R_0]{M}{G}{S} donne :

$$\overrightarrow{\delta}_{G,S/R_0} = \overrightarrow{\delta}_{M,S/R_0} + \overrightarrow{d}_{S/R_0} \times \overrightarrow{MG}$$

7.3.2 Transport du moment dynamique : deuxième formule

La commande $\AVARD{}{}$ écrit directement la formule de VARIGNON entre deux points A et B sur un repère arbitraire R. Elle prend comme entrées **dans l'ordre** le point déjà connu, puis le point que l'on désire évaluer puis le solide concerné. Dans l'exemple qui suit, $\AVARD{A}{B}{S}$ donne :

$$\overrightarrow{\delta}_{B,S/R} = \overrightarrow{\delta}_{A,S/R} + m_S \overrightarrow{\Gamma}_{G \in S/R} \times \overrightarrow{AB}$$

Pour préciser un repère que lconque, la commande $\AVARD[]_{}$ pourra être utilisée. Dans l'exemple qui suit, $\AVARD[R_0]_{}$ donne :

$$\overrightarrow{\delta}_{G,S/R_0} = \overrightarrow{\delta}_{M,S/R_0} + m_S \overrightarrow{\Gamma}_{G \in S/R_0} \times \overrightarrow{MG}$$

8 Energétique et puissance

8.1 Puissance délivrée

La commande \Pow{}{} permet d'exprimer la puissance délivrée par un solide sur un solide par rapport à un repère arbitraire R. Elle prend dans l'ordre le solide concerné, puis le milieu délivrant la puissance. Dans l'exemple qui suit, \Pow{S}{\overline{S}} donne :

$$P_{(\overline{S} \to S/R)}$$

La commande \Pow[]{}{} permet, en plus, de tenir compte d'un repère choisi. Elle prend **dans l'ordre** le repère de calcul, le solide concerné, puis le milieu délivrant la puissance. Dans l'exemple qui suit, cette commande \Pow[R_0]{S}{\overline{S}} donne :

$$P_{(\overline{S} \to S/R_0)}$$

8.1.1 Puisance délivrée : expression torsorielle implicite

La commande \Ptor{}{} permet d'exprimer la puissance délivrée par un solide sur un solide par rapport à un repère arbitraire R sous forme de co-moment du torseur cinématique avec le torseur d'action mécanique. Elle prend dans l'ordre le solide concerné, puis le milieu délivrant la puissance. Dans l'exemple qui suit, \Ptor{\$}{\overline{\$}} donne :

$$\left\{\mathscr{T}_{(\overline{S} o S)}
ight\}\otimes \left\{\mathscr{V}_{(S/R)}
ight\}$$

La commande \Ptor[]{}{} permet, en plus, de tenir compte d'un repère choisi. Elle prend **dans l'ordre** le repère de calcul, le solide concerné, puis le milieu délivrant la puissance. Dans l'exemple qui suit, cette commande \Ptor[R_0]{\$}{\overline{S}} donne :

$$\left\{ \mathscr{T}_{(\overline{S} \to S)} \right\} \otimes \left\{ \mathscr{V}_{(S/R_0)} \right\}$$

8.1.2 Puisance délivrée : expression torsorielle explicite

La commande $\P \$ permet d'exprimer la puissance délivrée par un solide sur un solide par rapport à un repère arbitraire R en évaluant en un point le co-moment du torseur cinématique avec le torseur d'action

mécanique. Elle prend **dans l'ordre** le point d'évaluation, le solide concerné, puis le milieu délivrant la puissance. Dans l'exemple qui suit, la commande \Power{M}{S}{\overline{S}} donne :

$$\overrightarrow{F}_{\overline{S} \to S} \cdot \overrightarrow{v}_{M \in S/R} + \overrightarrow{M}_{M} (\overrightarrow{F}_{\overline{S} \to S}) \cdot \overrightarrow{\omega}_{S/R}$$

La commande \Power[]{}{} permet, en plus, de tenir compte d'un repère choisi. Elle prend **dans l'ordre** le repère de calcul, le solide concerné, puis le milieu délivrant la puissance. Dans l'exemple qui suit, cette commande \Power[R_0]{M}{S}{\overline{S}} donne :

$$\overrightarrow{F}_{\overline{S} \to S} \cdot \overrightarrow{v}_{M \in S/R_0} + \overrightarrow{M}_M(\overrightarrow{F}_{\overline{S} \to S}) \cdot \overrightarrow{\omega}_{S/R_0}$$

8.1.3 Puissance délivrée par un champ de force massique

La commande $\IPow{}{}$ permet d'exprimer la puissance délivrée par un champ de force massique sur un solide par rapport à un repère arbitraire R. Elle prend **dans l'ordre** le solide concerné, puis l'expression du champ de force. Dans l'exemple qui suit, $\IPow{}{}$ donne :

$$\int_{M \in S} \overrightarrow{f}(M) \cdot \overrightarrow{v}_{M \in S/R} dm$$

La commande \IPow[]{}{}} permet, en plus, de tenir compte d'un repère choisi. Elle prend **dans l'ordre** le repère de calcul, le solide concerné, puis l'expression du champ de force. Dans l'exemple qui suit, cette commande \IPow[R_0]{S}{T} donne :

$$\int_{M \in S} \overrightarrow{T}(M) \cdot \overrightarrow{v}_{M \in S/R_0} dm$$

8.2 Puissance de liaison

La commande \LPow{}{} permet d'exprimer la puissance de liaison entre deux solides. Elle prend dans l'ordre le premier puis le deuxième solide. Dans l'exemple qui suit, \LPow{I}{II} donne :

$$P_{(I \leftrightarrow II)}$$

8.2.1 Puisance de liaison : expression torsorielle implicite

La commande \PLtor{}{} permet d'exprimer la puissance de liaison entre deux solides sous forme d'écriture torsorielle. Elle prend dans l'ordre le premier puis le deuxième solide. Dans l'exemple qui suit, \PLtor{I}{II} donne :

$$\{\mathscr{T}_{(I \to II)}\} \otimes \{\mathscr{V}_{(II/I)}\}$$

8.3 Energie cinétique d'un solide

La commande $\KE{}$ permet d'exprimer sous forme intégrale l'énergie cinétique d'un solide par rapport à un repère arbitraire R. Elle prend comme paramètre le nom du solide. Dans l'exemple qui suit, $\KE{}D{}$ donne :

$$\frac{1}{2} \int_{M \in D} \overrightarrow{v}_{M \in D/R}^2 dm$$

La commande \KE[]{} permet d'exprimer sous forme intégrale l'énergie cinétique d'un solide par rapport à un repère déterminé. Elle prend comme paramètre le nom du solide précédé du nom du repère. Dans l'exemple qui suit, \KE[0]{1} donne :

$$\frac{1}{2} \int_{M \in \mathbb{I}} \overrightarrow{v}_{M \in 1/0}^2 dm$$

N.B.: Il n'existe pas de commande directe pour écrire $T_{S/R}$: T_{S/R}

8.3.1 Energie cinétique : expression torsorielle implicite

La commande $\KEtor{}$ permet d'exprimer sous forme torsorielle l'énergie cinétique d'un solide par rapport à un repère arbitraire R. Elle prend comme paramètre le nom du solide. Dans l'exemple qui suit, \KEtor{D} donne :

$$\frac{1}{2} \left\{ \mathscr{C}_{(D/R)} \right\} \otimes \left\{ \mathscr{V}_{(D/R)} \right\}$$

La commande \KEtor[]{} permet d'exprimer sous forme torsorielle l'énergie cinétique d'un solide par rapport à un repère déterminé. Elle prend comme paramètre le nom du solide précédé du nom du repère. Dans l'exemple qui suit, \KEtor[0]{1} donne :

$$\frac{1}{2} \left\{ \mathscr{C}_{(1/0)} \right\} \otimes \left\{ \mathscr{V}_{(1/0)} \right\}$$

8.3.2 Energie cinétique : mouvement de translation seule

La commande $\KineticT{}{}$ permet d'exprimer sous forme explicite l'énergie cinétique d'un solide en translation par rapport à un repère arbitraire R. Elle prend comme paramètre le point d'évaluation puis le nom du solide. Dans l'exemple qui suit, $\KineticT{A}{}$ donne :

$$\frac{1}{2}m_S\overrightarrow{v}_{A\in S/R}^2$$

La commande \KineticT[]{}{} permet de tenir compte du repère choisi. Elle prend comme paramètre le le point d'évaluation puis le nom du solide précédé du nom du repère. Dans l'exemple qui suit, la commande \KineticT[R_g]{A}{S} donne :

$$\frac{1}{2}m_S\overrightarrow{v}_{A\in S/R_g}^2$$

8.3.3 Energie cinétique : mouvement de rotation seule

La commande $\KineticR{}{}$ permet d'exprimer sous forme explicite l'énergie cinétique d'un solide en rotation par rapport à un repère arbitraire R. Elle prend comme paramètre le point d'évaluation puis le nom du solide. Dans l'exemple qui suit, $\KineticR{A}{}$ donne :

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{\omega}_{S/R}\cdot(\overline{\overline{I}}_A(S/R)\cdot\overrightarrow{\omega}_{S/R})$$

La commande \KineticR[]{}{} permet de tenir compte du repère choisi. Elle prend comme paramètre le le point d'évaluation puis le nom du solide précédé du nom du repère. Dans l'exemple qui suit, la commande \KineticR[R_g]{A}{S} donne :

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{\omega}_{S/R_g}\cdot(\overline{\overline{I}}_A(S/R_g)\cdot\overrightarrow{\omega}_{S/R_g})$$

8.3.4 Energie cinétique : expression générale

La commande $\mbox{Kinetic{}{}}$ permet d'exprimer sous forme explicite l'énergie cinétique d'un solide par rapport à un repère arbitraire R. Elle prend comme paramètre le point d'évaluation puis le nom du solide. Dans l'exemple qui suit, $\mbox{Kinetic{A}{}}$ donne :

$$\frac{1}{2}m_S\overrightarrow{v}_{A\in S/R}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{\omega}_{S/R}\cdot(\overline{\overline{I}}_A(S/R)\cdot\overrightarrow{\omega}_{S/R}) + m_S\overrightarrow{\omega}_{S/R}\cdot(\overrightarrow{AG}\times\overrightarrow{v}_{A\in S/R})$$

La commande \Kinetic[]{}{} permet de tenir compte du repère choisi. Elle prend comme paramètre le le point d'évaluation puis le nom du solide précédé du nom du repère. Dans l'exemple qui suit, la commande suivante \Kinetic[R_g]{A}{S} donne :

$$\frac{1}{2}m_{S}\overrightarrow{v}_{A\in S/R_{g}}^{2} + \frac{1}{2}\overrightarrow{\omega}_{S/R_{g}}\cdot(\overline{\overline{I}}_{A}(S/R_{g})\cdot\overrightarrow{\omega}_{S/R_{g}}) + m_{S}\overrightarrow{\omega}_{S/R_{g}}\cdot(\overrightarrow{AG}\times\overrightarrow{v}_{A\in S/R_{g}})$$

8.3.5 Energie cinétique : cas du centre de gravité

La commande $\mbox{KineticG}{}$ permet d'exprimer sous forme explicite l'énergie cinétique d'un solide par rapport à un repère arbitraire R exprimée au centre de gravité de celui-ci. Elle prend comme paramètre le nom du solide. Dans l'exemple qui suit, $\mbox{KineticG}{}$ donne :

$$\frac{1}{2}m_S\overrightarrow{v}_{G\in S/R}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{\omega}_{S/R}\cdot(\overline{\overline{I}}_G(S/R)\cdot\overrightarrow{\omega}_{S/R})$$

La commande \KineticG[]{} permet de tenir compte du repère choisi. Elle prend comme paramètre le le point d'évaluation puis le nom du solide précédé du nom du repère. Dans l'exemple qui suit, la commande suivante \KineticG[R_g]{S} donne :

$$\frac{1}{2}m_{S}\overrightarrow{v}_{G\in S/R_{g}}^{2} + \frac{1}{2}\overrightarrow{\omega}_{S/R_{g}} \cdot (\overline{\overline{I}}_{G}(S/R_{g}) \cdot \overrightarrow{\omega}_{S/R_{g}})$$

9 Torseurs

9.1 Torseur cinématique

La commande \Ktor[]{}{} permet d'exprimer le torseur cinématique en un point du solide. Elle prend comme entrées le nom du repère (facultative), le point d'évaluation et le nom du solide. La commande \Ktor[R]{G}{S} donne :

$$\left\{ \mathscr{V}_{(S/R)} \right\} = \left\{ \overrightarrow{\omega}_{R/S} \atop \overrightarrow{v}_{G \in S/R} \right\}_{G}$$

La commande \EKtor[]{}{} permet d'exprimer explicitement le torseur cinématique en un point du solide. Elle prend comme entrées le nom du repère (facultative), le point d'évaluation et le nom du solide. La commande \EKtor[R]{G}{S} donne :

$$\left\{ \mathcal{V}_{(S/R)} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \omega_{x,(S/R)} & v_{x,(G \in S/R)} \\ \omega_{y,(S/R)} & v_{y,(G \in S/R)} \\ \omega_{z,(S/R)} & v_{z,(G \in S/R)} \end{matrix} \right\}_{G}$$

9.2 Torseur d'action mécanique

La commande \Stor[]{}{} permet d'exprimer le torseur statique en un point du solide. Elle prend comme entrées le nom du solide (facultative), le milieu exerçant l'action et le point de calcul. La commande \Stor[S]{ext}{A} donne :

$$\left\{\mathscr{T}_{(ext \to S)}\right\} = \left\{ \overrightarrow{F}_{ext \to S} \atop \overrightarrow{M}_A (\overrightarrow{F}_{ext \to S}) \right\}_A$$

La commande \Ltor{}{}{} permet d'exprimer le torseur statique d'une liaison entre deux solides. Elle prend comme entrées les noms des solides puis le point de calcul. La commande \Ltor{I}{II}{0} donne :

$$\left\{\mathcal{L}_{(I \to II)}\right\} = \left\{\begin{matrix} X_{(I \to II)} & L_{(I \to II)} \\ Y_{(I \to II)} & M_{(I \to II)} \\ Z_{(I \to II)} & N_{(I \to II)} \end{matrix}\right\}_{O}$$

La commande \Lptor{}{}} permet d'exprimer le torseur statique d'une liaison entre deux solides en mouvemnent plan. Elle prend comme entrées les

noms des solides puis le point de calcul. La commande $\Lptor{I}{II}{0}$ donne :

$$\left\{ \mathcal{L}_{(I \to II)} \right\} = \left\{ \begin{matrix} X_{(I \to II)} & 0 \\ Y_{(I \to II)} & 0 \\ 0 & M_{(I \to II)} \end{matrix} \right\}_{O}$$

9.3 Torseur cinétique

La commande \Ctor[]{}{} permet d'exprimer le torseur cinétique en un point du solide. Elle prend comme entrées le nom du repère (facultative), le point d'évaluation et le nom du solide. La commande \Ctor[R]{A}{S} donne :

$$\left\{\mathscr{C}_{(S/R)}
ight\} = \left\{\overrightarrow{\overrightarrow{p}}_{R/S}
ight\}_A$$

9.4 Torseur dynamique

La commande \Dtor[]{}{} permet d'exprimer le torseur dynamique en un point du solide. Elle prend comme entrées le nom du repère (facultative), le point d'évaluation et le nom du solide. La commande \Dtor[R]{A}{S} donne :

$$\left\{ \mathscr{D}_{(S/R)} \right\} = \left\{ \overrightarrow{\frac{d}}_{R/S} \atop \overrightarrow{\delta}_{A,S/R} \right\}_A$$

9.5 Torseur personnalisé


La commande \ftor[]{}{}{}} permet d'exprimer un torseur personnalisé. Elle prend comme entrées le nom du repère (facultative), la lettre représentant le torseur (alphabet), l'expression de la résultante puis du moment et enfin le point d'évaluation. La commande (assez longue) suivante \ftor[S/R]{W}{\Vct{R}}{\Vct{M}_{A}} donne :

$$\left\{ \mathscr{W}_{S/R} \right\} = \left\{ \overrightarrow{\overrightarrow{R}} \atop \overrightarrow{M}_A \right\}_A$$

9.6 Torseur personnalisé explicite

La commande \LFtor[]{}{}{}{}{}} permet d'exprimer un torseur personnalisé explicite. Elle prend comme entrées le nom du repère (faculta-

tive), la lettre représentant le torseur (alphabet), respectivement les trois composantes de la résultante, les trois composantes du moment et enfin le point d'évaluation. La commande $\LFtor[S/R]_{F}_{X}_{Y}_{Z}_{L}_{M}_{N}_{G}$ donne :



10 Exemples

Formule de Boor:

$$\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\Big|_{0} = \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\Big|_{1} + \overrightarrow{\omega}_{1/0} \times \overrightarrow{AB}$$

Roulement sans glissement en I :

\Vel[1]{I}{2}=\Vct{0}

$$\overrightarrow{v}_{I \in 2/1} = \overrightarrow{0}$$

Composition des vitesses:

$$\overrightarrow{v}_{A \in n/0} = \sum_{i=0}^{n-1} \overrightarrow{v}_{A \in i+1/i}$$

Accélération:

 $\label{eq:local_local_relation} \Acc[R]_{A}_{S}=\Dex[R]_{\Vel[R]_{A}_{S}}$

$$\overrightarrow{\Gamma}_{A \in S/R} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{v}_{A \in S/R} \bigg|_{R}$$

Pincipe fondamental de la dynamique 1:

 $\sum_{i=1}^{n}\Force[S]{S_i}=\Amg[R]{S}$

$$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{F}_{S_i \to S} = m_S \overrightarrow{\Gamma}_{G \in S/R}$$

Pincipe fondamental de la dynamique 2:

 $\sum_{i=1}^{n}\Force[S]{S_i}=\Amg[R]{S}$

$$\sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{M}_{O}(\overrightarrow{F}_{S_{i} \to S}) = \overrightarrow{\delta}_{O,S/R}$$

Theorème de l'énergie cinétique

 $\label{eq:conditional_condition} $$ \operatorname{T_{S/R}}=\operatorname{Pow}[R]_{S}\operatorname{coverline}_{S}$$$

$$\left. \frac{d}{dt} T_{S/R} \right|_{R} = P_{(\overline{S} \to S/R)}$$